

Swyx Extended Call Routing

Benutzerdokumentation

Stand: Juni 2023

Rechtliche Hinweise

© 2023 Enreach GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Marken: Swyx, SwyxIt! und SwyxON sind eingetragene Marken der Enreach GmbH.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Rechtsinhaber.

Die Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internets bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Enreach GmbH.

Die Informationen in dieser Dokumentation wurden sorgfältig auf ihre Korrektheit überprüft, können aufgrund ständiger Aktualisierung und Änderungen jedoch Fehler enthalten.

Enreach GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druck- und Schreibfehler.

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt Enreach GmbH keine Haftung für die Inhalte externer Links und macht sich diese nicht zu eigen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Enreach GmbH

Emil-Figge-Str. 86

D-44227 Dortmund

office@enreach.de

enreach.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
Was ist gemeint mit ...?	8
1.1 Call Routing	8
1.2 Call Routing Manager	8
1.3 Grafischer Skript Editor	8
1.4 Regel	8
1.4.1 Benutzerregel	8
1.4.2 Systemregel	8
1.5 Regelbuch	8
1.6 Regel-Assistent	8
1.7 Aktion	8
1.8 Aktionsfolge	9
1.9 Situation	9
1.10 Bedingung	9
1.11 Ausnahme	9
1.12 Skript	9
1.12.1 Block	10
1.12.2 Notizen	10
Call Routing	11
2.1 Call Routing Manager	12
2.1.1 Regelbuch	12
2.1.2 Skripting - Technische Details	13
2.2 Regel-Assistent oder Grafischer Skript Editor?	14
2.2.1 Benutzerrechte	14
2.3 Regelbuch bearbeiten	15
2.3.1 Regel aktivieren	16
2.3.2 Regel deaktivieren	16

2.3.3 Reihenfolge der Regeln bei der Prüfung ändern	16
2.3.4 Alle aktiven Regelbeschreibungen anzeigen und drucken	17
2.3.5 Neue Regel erstellen	17
2.3.6 Regel ändern	18
2.3.7 Regel löschen	18
2.3.8 Regel kopieren	18
2.3.9 Regel umbenennen	19
2.3.10 Aktionsfolge bearbeiten	19
2.4 Regel-Assistent	19
2.4.1 Situationen	20
2.4.2 Art des Anrufs	21
2.4.3 Zeitpunkt des Anrufs	22
2.4.4 Ausnahme	22
2.4.5 Aktionen (Aktionsfolge)	23
2.4.6 Regel-Assistent fertig stellen	24
2.5 Aktionen definieren	25
2.5.1 Neue Aktionsfolge erstellen	26
2.5.2 Aktionsfolge löschen	26
2.5.3 Aktionsfolge kopieren	27
2.5.4 Aktionsfolge umbenennen	27
2.5.5 Aktion ändern (Parameter einer Aktion ändern)	27
2.5.6 Enthaltene Aktionsfolge ändern	28
2.5.7 Aktion hinzufügen	28
2.5.8 Aktionsfolge hinzufügen	29
2.5.9 Aktion oder enthaltene Aktionsfolge entfernen	29
2.5.10 Reihenfolge innerhalb der Aktionsfolge ändern	29
2.5.11 Bearbeitung der Aktionsfolge beenden	30
2.6 Parameter der Aktionen	30
2.6.1 Ansage spielen	30
2.6.2 Durchstellen	31
2.6.3 Durchstellen via DTMF	32
2.6.4 E-Mail versenden	32

2.6.5	Fernabfrage.....	32	3.4.4	Speichern eines Skripts	74
2.6.6	FollowMe (Ruf weiterleiten).....	33	3.4.5	Speichern als Entwurf.....	75
2.6.7	Nachricht aufnehmen	37	3.4.6	Exportieren eines Skripts	75
2.6.8	Ruf beenden	37	3.4.7	Importieren eines Skripts	75
2.6.9	Schleife	37	3.4.8	Umbenennen eines Skripts.....	75
2.6.10	Voice Box	38	3.4.9	Kopieren eines Skripts	75
2.7	Systemregeln	40	3.4.10	Löschen eines Skripts.....	75
2.7.1	Sofortige Umleitung	41	3.4.11	Auftretende Fehler und Warnungen	75
2.7.2	Verzögerte Umleitung.....	43	3.4.12	Schließen eines Skripts	77
2.7.3	Umleiten bei Besetzt	44	3.5	Variablen und Systemfunktionen	77
2.7.4	Mobile Erweiterungen	45	3.6	Blöcke.....	80
2.7.5	Standard Voice Box.....	47	3.6.1	Allgemeine Struktur eines Blocks.....	81
2.7.6	Standard-Fernabfrage	48	3.6.2	Übersicht	84
2.8	Beispielregeln	49	3.6.3	Pflichtblöcke.....	88
Der Grafische Skript Editor		50	3.6.4	Optionale Blöcke – Entscheidungen	91
3.1	Wofür setze ich den Grafischen Skript Editor ein?.....	50	3.6.5	Optionale Blöcke – Aktionen	101
3.2	Wir erstellen ein einfaches Beispiel	50	3.6.6	Optionale Blöcke – Variablen.....	133
3.3	Wie arbeitet der Grafische Skript Editor?	56	3.6.7	Optionale Blöcke – Warteschlange	151
3.3.1	Oberfläche	57	3.7	Einsatz von Visual Basic Script	162
3.3.2	Menüs.....	57	3.7.1	Visual Basic Script als Unterprogramm zum mehrfachen Aufruf	162
3.3.3	Skript-Fenster	63	3.7.2	Visual Basic Script als Programm zum einmaligen Ablauf innerhalb eines Skripts	163
3.3.4	Verbindungen	65	3.7.3	Visual Basic Script als GSE-Aktion zum Aufruf aus verschiedenen Skripten	163
3.3.5	Notizen.....	67	3.7.4	Integration von Drittapplikationen (Com-Interface).....	164
3.3.6	Info-Fenster.....	67	3.8	Einstellungen der Oberflächendarstellung des Grafischen Skript Editors.....	165
3.3.7	Statusleiste	68	3.8.1	Zoom.....	165
3.3.8	Symbolleisten	68	3.8.2	Einstellungen des Skript-Fensters	165
3.3.9	Ruf beendet	68	3.8.3	Vollbild.....	167
3.4	Skripte.....	69	3.9	Beispiele.....	167
3.4.1	Starten des Grafischen Skript Editors	69	3.9.1	Beispiel „Anrufbeantworter“	168
3.4.2	Erstellen eines neuen Skripts	69	3.9.2	Beispiel „Intelligentes Weitervermitteln an eine andere Nummer“	169
3.4.3	Verändern eines Skripts	73			

3.9.3	Beispiel „Hotlineservice“ (IVR).....	170
3.9.4	Beispiel „Weiterleitung nach Kennworteingabe“.....	170
3.9.5	Beispiel: Fernabfrage.....	170
3.9.6	Beispiel: Warteschlange.....	171

Einleitung

Mit SwyxWare nutzen Sie ein softwarebasiertes Telefonesystem, das Ihnen weitreichende Vorteile bietet.

Der Telefonserver SwyxServer ist das Herzstück, das die komplette Funktionalität einer komplexen Telefon-Nebenstellenanlage bereitstellt. Der SwyxServer steuert die Gesprächsvermittlung (um z. B. Gespräche an andere Nebenstellen, in das öffentliche Telefonnetz oder an Ihre Voice Box weiterzuleiten) und verwaltet Endgeräte und Benutzer.

SwyxIt! ist eine Software, die - im Zusammenwirken mit SwyxServer im Computer-Netz des Unternehmens - Ihren Computer zu einem äußerst leistungsfähigen Komforttelefon macht. Unter anderem bietet SwyxIt! verschiedene Funktionen der „intelligenten Rufbehandlung“, die es erlauben, ein- und ausgehende Telefonate mit Datenbeständen des Computer-Netzwerkes zu korrelieren und damit neue Funktionen für Telefongespräche zu nutzen. Diese „CTI-Funktionen“ (Computer Telephony Integration) sind wichtige Vorteile der neuen Telefonie in Daten-netzen.



In der SwyxWare Variante „SwyxON“ stehen Ihnen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung:

- Kalenderbasierte Rufumleitungen
- Integration mit IBM Notes
- Mitschneiden von Gesprächen

SwyxIt! Benutzerdokumentation

In der Dokumentation „SwyxIt! Benutzerdokumentation“ werden alle Grundfunktionen von SwyxIt! ausführlich erläutert. Hier finden Sie alles zu folgenden Themen:

- Telefonieren, Makeln, Rückfragen,
- Telefonbücher, Telefonieren aus Outlook,
- Umleitungen, Anruflisten, Voice Box, Fernabfrage, Wahlwiederholungen,
- Mitschneiden,
- Anwendungsfreigabe,

- Einstellungen der SwyxIt! Oberfläche wie z. B. Belegung der Tasten, Konfiguration der Leitungen und Wechseln der Oberfläche (Skin).

Handbuch „Swyx Extended Call Routing“

In dieser Dokumentation finden Sie Beschreibungen zu den Komponenten von SwyxIt!, die Ihnen eine professionelle Rufbehandlung bieten. Dies sind:

- der Call Routing Manager
- der Grafische Skript Editor

Diese Dokumentation setzt voraus, dass Sie mit den Grundfunktionen von SwyxIt!, wie sie in der SwyxIt! Dokumentation beschrieben werden, vertraut sind.



Ihr Systemadministrator muss Ihnen für die Anwendung dieser professionellen Komponenten in SwyxWare die entsprechenden Rechte einräumen. Weitere Informationen entnehmen Sie der SwyxWare Dokumentation für Administratoren.

Aufbau und Gliederung dieser Dokumentation

- **Kapitel 2** - Call Routing

Der Call Routing Manager erlaubt ein leistungsfähiges Regelwerk für die Rufbehandlung (z. B. Weiterleitung, Voice Box, Berücksichtigung des Anrufers oder der Uhrzeit) aufzustellen und zu nutzen. Um den Benutzer bei der Erstellung dieses Regelwerkes zu unterstützen, bietet der Call Routing Manager für einfachere Abläufe den Regel-Assistenten an. Für komplexe Anforderungen steht der Grafische Skript Editor zur Erstellung noch leistungsfähiger Funktionen (z. B. den Zugriff auf E-Mail-Verzeichnisse, das Erstellen von Warteschlangen oder die Erweiterung durch eigene Skripte) zur Verfügung.

- **Kapitel 3** - Der Grafische Skript Editor

Der Grafische Skript Editor ist eine Erweiterung des Call Routing Managers, die dem Anwender eine komfortable Oberfläche bietet, um insbesondere komplexe Regeln für die Rufbehandlung übersichtlich darzustellen. Die mit ihm erstellten Regeln werden - wie die mit dem Regel-Assistenten erstellten - auf SwyxServer abgelegt und in der im Call Routing Manager festgelegten Reihenfolge durchlaufen. Der Grafische Skript Editor bietet dem Anwender mit anschaulichen Symbolen und

Werkzeugen die Möglichkeit, komplexe Abläufe bei der Entscheidung über die Weiterleitung eingehender Telefonate festzulegen. Der Anwender kann über situationsbedingte Nachrichten in einen „Dialog“ mit dem Anrufer eintreten und aufgenommene Nachrichten speichern, weiterleiten oder abrufen. Der Grafische Skript Editor ist Bestandteil des Optionspaketes 'SwyxECR (Extended Call Routing)'.

Diese Dokumentation beschreibt, wie der Grafische Skript Editor von SwyxWare arbeitet und wie die Regeln und Aktionen definiert, geprüft und aktiviert werden können.



Die Nutzung bestimmter Funktionen setzt eine Installation des entsprechenden Optionspakets voraus. Um z. B. die volle Voice Box-Funktionalität nutzen zu können, muss das Optionspaket „SwyxVoice-mail“ installiert worden sein.

Weitere Information

Da eine gedruckte Dokumentation fertigungsbedingt nicht immer den aktuellsten Stand der Software widerspiegeln kann, finden Sie hier weitere Informationen:

Aktuelle Information zu den Produkten entnehmen Sie der Homepage:

enreach.de

Unter der Rubrik „Support“ der Homepage können Sie die aktuellste Dokumentation sowie Software-Updates herunterladen:

enreach.de/produkte/support/dokumentationen.html

Weitere Online Hilfen

Produkt	WWW-Link
Swyxlt!	help.swyx.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/index.html
SwyxWare Administration	help.swyx.com/cpe/latest.version/Administration/Swyx/de-DE/index.html
SwyxFax Client	help.swyx.com/cpe/latest.version/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html

1 Was ist gemeint mit ...?

Hier werden einzelne Begriffe, die in diesem Dokument Verwendung finden, näher definiert und erläutert.

1.1 Call Routing

Call Routing bezeichnet die Behandlung eingehender Rufe nach vorgegebenen Regeln, beispielsweise das Weiterleiten eingehender Rufe an einen anderen Teilnehmer in einer bestimmten Situation (z. B. wenn besetzt).

1.2 Call Routing Manager

Der Call Routing Managers verwaltet alle Regeln. Bei einem eingehenden Anruf prüft er alle aktiven Regeln der Reihe nach, bis eine zutreffende Regel gefunden wird. Die Aktionsfolge dieser Regel wird dann ausgeführt.

1.3 Grafischer Skript Editor

Mit Hilfe des Grafischen Skript Editors können Sie komplexere Regeln und Aktionsfolgen für eingehende Anrufe visualisieren und schnell und unkompliziert anpassen.

1.4 Regel

Eine Regel legt das Verhalten (durch ein oder mehrere Aktionen) fest, wenn ein eingehender Anruf erfolgt und bestimmte Bedingungen sowie sämtliche Ausnahmen dieser Bedingungen zutreffen. Regeln werden auch als Filter bezeichnet. Jede Regel hat einen Namen und kann aus

- einer oder mehreren Situationen des angerufenen Teilnehmers (z. B. laut Kalender),
- weiteren Bedingungen die den Anrufer betreffen (z. B. die Rufnummer),
- einer Ausnahme und

- einer Aktionsfolge, die durchgeführt wird, wenn eine der Situationen sowie die Bedingungen zutreffen

bestehen.

Es gibt Benutzer- sowie Systemregeln.

1.4.1 Benutzerregel

Eine Benutzerregel ist eine Regel, die Sie als Benutzer erstellt haben. Sie können sie verändern, löschen oder umbenennen.

1.4.2 Systemregel

Eine Systemregel ist eine Regel, die von SwyxWare vorgegeben ist. Sie kann weder verändert, gelöscht noch umbenannt werden. Lediglich spezielle Angaben zu Parametern sind editierbar.

1.5 Regelbuch

Das Regelbuch ist die Zusammenfassung all Ihrer Regeln und Aktionen. Für jeden Swyx!t! Benutzer gibt es genau ein Regelbuch, das dessen Regeln und Skripte enthält. Die Regeln im Regelbuch können Sie aktivieren oder deaktivieren. Des Weiteren legen Sie die Reihenfolge der Regeln fest. Alle aktivierten Regeln werden in genau dieser Reihenfolge durch den Call Routing Managers abgearbeitet.

1.6 Regel-Assistent

Der Regel-Assistent hilft Ihnen bei der Erstellung und Bearbeitung der Regeln. Siehe auch 2.4 **Regel-Assistent**, Seite 19.

1.7 Aktion

Eine Aktion wird ausgeführt, wenn die Regel zutrifft. Aktionen sind beispielsweise:

- Ruf beenden,
- Ruf durchstellen.

Für manche Aktionen können spezielle Angaben über Parameter (z. B. Zielrufnummer, Timeout etc.) vorgegeben werden.

1.8 Aktionsfolge

Eine Aktionsfolge besteht aus

- einer oder mehreren Aktionen mit Parametern,
- einer oder mehreren Aktionsfolgen.

Jede Aktionsfolge hat einen eindeutigen Namen. Beim Ausführen einer Aktionsfolge wird sie in der festgelegten Reihenfolge abgearbeitet. Sie wird immer komplett durchlaufen.

1.9 Situation

Bei einem eingehenden Anruf analysiert der Call Routing Managers die aktuelle Situation des angerufenen Teilnehmers. Anhand dieser Situation prüft er, welche Regel ausgeführt werden soll.

Situationen sind beispielsweise:

- Der Anschluss des Teilnehmers ist besetzt, d. h. er telefoniert gerade und alle Leitungen sind belegt oder die Option „Zweiteranruf unterbinden“ ist aktiviert.
- Der Anschluss des Teilnehmers ist frei und der Teilnehmer ist am SwyxServer angemeldet, d. h. er könnte den eingehenden Ruf entgegennehmen. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn der Teilnehmer gerade telefoniert, aber noch Leitungen frei sind und die Option „Zweiteranruf unterbinden“ nicht aktiviert wurde.
- Der Teilnehmer ist „abwesend“ gemäß Kalender.
- Der Teilnehmer ist nicht an SwyxServer angemeldet.

1.10 Bedingung

Damit eine Regel ausgeführt wird, müssen alle Bedingungen für diese Regel zutreffen. Bei den Bedingungen wird unterschieden zwischen:

- Art des Anrufs, z. B.
bei jedem Ruf oder nur bei einer bestimmten Rufnummer,
und

- Zeitpunkt des Anrufs, z. B.
zu jeder Zeit oder nur an bestimmten Wochentagen.

1.11 Ausnahme


Eine Ausnahme schränkt die Bedingung einer Regel ein. Ausnahmen sind beispielsweise:

- außer an bestimmten Wochentagen,
- außer Rufe von bestimmten Rufnummern,
- außer am Wochenende.

1.12 Skript

Ein Skript ist eine Regel oder Aktion des Call Routing Managers, die mit dem Grafischen Skript Editor erzeugt wurde.

Regelskript


Das Skript wird als RSE-Datei in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt und erscheint im Regelbuch mit einem eigenen Symbol .

Ein solches Skript besteht immer aus

- einem Eingangspunkt „Start“,
- den Situationen, Bedingungen und Aktionen und
- den beiden Ausgängen „Regel ausgeführt“ und „Regel übersprungen“.

Wurde eine Regel ausgeführt, so bedeutet dies, dass der Call Routing Manager keine weiteren Regeln für die Behandlung dieses Anrufes aktiviert. Wurde die Regel übersprungen, so arbeitet der Call Routing Manager das Regelbuch in der bestehenden Reihenfolge weiter ab.

Aktionsskript

Die mit dem Grafischen Skript Editor erstellten Aktionen werden als ASE-Dateien in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt und erscheinen bei der Auswahl der Aktionen mit einem eigenen Symbol .

Ein Aktionsskript besteht immer aus

- einem Anfangspunkt „Start“
- den Situationen, Bedingungen und Aktionen und

- den beiden Ausgängen „Ruf beendet“ und „Regel ausgeführt“.
- Ein solches Aktionsskript kann in weiteren Aktionsfolgen, die mit dem Regel-Assistenten erstellt werden, Verwendung finden. Aktionsskripte können außerdem in Regeln, die mit Hilfe des Grafischen Skript Editors erstellt werden, genutzt werden. Sie stehen im Block „GSE-Aktion ausführen“ zur Auswahl.

1.12.1 Block

Die einzelnen Bearbeitungsschritte einer Regel werden in dem Grafischen Skript Editor durch Blöcke dargestellt. Es gibt dabei bestimmte Blöcke, die zwingend im Skript auftreten müssen, sogenannte „Pflichtblöcke“.

Bei der Erstellung von Regeln gibt es folgende Pflichtblöcke:

- „Start“
- „Ruf beendet“
- „Regel ausgeführt“
- „Regel übersprungen“

Wurde eine Regel übersprungen, so bearbeitet der Call Routing Manager den Ruf entsprechend seinem weiteren Regelwerk weiter.

Erstellt man eine Aktion mit dem Grafischen Skript Editor, so gibt es die Pflichtblöcke:

- „Start“
- „Ruf beendet“
- „Regel ausgeführt“

Diese Pflichtblöcke sind zu Beginn der Erstellung einer Regel oder Aktion auf der Rasteroberfläche des Grafischen Skript Editors vorhanden und können nicht gelöscht werden.

Alle anderen Blöcke sind optional und können vom Benutzer hinzugefügt und entfernt werden. Ein Verzeichnis der verwendeten Blöcke sehen Sie auf der Oberfläche des Grafischen Skript Editors im linken Fenster, dem Info-Fenster.

1.12.2 Notizen

Überall auf dem Skript-Fenster des Grafischen Skript Editors können Notizen positioniert werden, um Erläuterungen zum Ablauf des Skripts

direkt auf der Oberfläche sichtbar zu machen. Diese Notizen sind beliebig verschiebbar und werden durch „Entfernen“ im Kontextmenü (mit rechter Maustaste auf die Notiz klicken) gelöscht.

- Die erste Textzeile einer Notiz wird als die zugehörige Überschrift definiert. Ein Verzeichnis der einzelnen Notizen mit ihren entsprechenden Überschriften sehen Sie auf der Oberfläche des Grafischen Skript Editors im linken Fenster, dem Info-Fenster.

2 Call Routing

Mit Hilfe der Call Routing-Funktion können Sie festlegen, wie mit für Sie eingehenden Anrufen in bestimmten Situationen verfahren wird. So können Sie beispielsweise Folgendes automatisieren:

- **Anrufe am Wochenende**
Anrufer, die Sie am Wochenende im Büro erreichen möchten hören z.B. die Nachricht „Am Wochenende ist unser Büro nicht besetzt. Sie können jetzt eine Nachricht hinterlassen“. Die Sprachnachricht des Anrufers wird dann aufgezeichnet, und per E-Mail an Sie weitergeleitet.
Es ist auch möglich, zusätzliche Bedingungen und Ausnahmen zu definieren. Das Verhalten am Wochenende kann nun so verfeinert werden, dass die Ansage „Am Wochenende...“ alle Anrufer hören, ausgenommen Anrufer von Ihrem eigenen Privatanschluss (Identifizierung der Rufnummer vorausgesetzt). Wenn Sie also am Wochenende arbeiten, werden Sie grundsätzlich nicht gestört, aber Ihre Familie kann Sie trotzdem erreichen.
- **Anrufe während des Urlaubs**
Anrufer hören die Nachricht, dass Sie bis zu einem bestimmten Termin im Urlaub sind und wer Sie vertritt. Danach erfolgt automatisch das Durchstellen zu Ihrer Vertretung.
- **Verhalten während Abwesenheit oder während Besprechungen**
Es ist möglich, Termine, die Sie im Kalender (Microsoft Outlook/Exchange-Kalender oder Lotus/IBM/HCL Notes-Kalender) eingetragen haben, in den Regeln zu nutzen. Dann können Sie einem Anrufer gezielt mitteilen, dass Sie sich in einer Besprechung befinden und nicht gestört werden möchten. Der Anrufer kann dann z.B. eine Nachricht hinterlassen und Sie können sich nach Ihrer Besprechung um diesen Anrufer kümmern oder Sie lassen sogar spezielle Anrufer auf Ihr Mobiltelefon umleiten.
- **Zugang zu einem Konferenzraum**
Ist ein Konferenzraum eingerichtet worden, so kann für diesen ein Kalender angelegt werden. Zu Terminen, die im Kalender festgelegt sind, ist dieser Konferenzraum zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten wird dem Anrufer z.B. eine Ansage vorgespielt. Zur Nutzung der Konferenz-Funktionalitäten muss das Optionspaket „SwyxConference“ installiert worden sein.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.



Um die Kalender-Funktionalität nutzen zu können, muss der Microsoft Exchange Server bzw. der IBM Domino Server entsprechend konfiguriert sein.



In SwyxWare for DataCenter und SwyxON steht die Kalender-Funktionalität nicht zur Verfügung.

SwyxIt! stellt einige bereits vorkonfigurierte, sogenannte Systemregeln, zur Verfügung, über die Sie für Sie eingehende Anrufe steuern können (z. B. „Umleiten bei Besetzt“, „Sofortige Umleitung“). Oft reichen aber die in SwyxIt! direkt einstellbaren Angaben nicht aus. Mit Hilfe des Call Routing Managers können Sie ein komplexes Regelwerk für Ihre Rufbehandlung erstellen.

Das Call Routing greift auf ein Regelbuch zu. In diesem Regelbuch sind alle Regeln in einer definierbaren Reihenfolge enthalten. Es prüft jeden eingehenden Ruf automatisch anhand der dort gespeicherten Regeln entsprechend der festgelegten Reihenfolge. Die Aktionen der ersten zutreffenden Regel werden ausgeführt. Bei der Erstellung und Bearbeitung des Regelbuchs hilft Ihnen der Regel-Assistent.



Die Benutzung des Call Routing Managers muss vom Administrator für Sie freigegeben werden.


Innerhalb des Call Routing Managers können Sie für die Erstellung komplexer Regeln den Grafischen Skript Editor einsetzen. Dieser visualisiert die Regelabläufe in einer grafischen Form. Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation „Grafischer Skript Editor“.

2.1 Call Routing Manager






Bei jedem Anruf (eingehender Ruf) prüft der Call Routing Manager automatisch, wie der Anruf behandelt werden soll. Er geht die Regeln im Regelbuch in der festgelegten Reihenfolge solange durch, bis er eine zutreffende Regel gefunden hat. Dann führt er die festgelegte Aktionsfolge aus.


2.1.1 Regelbuch

Für jeden SwyxIt! Benutzer gibt es genau ein Regelbuch, das dessen Regeln und Skripte enthält. Die Regeln im Regelbuch können aktiviert oder deaktiviert werden. Sie stehen in einer vom Benutzer festgelegten Reihenfolge im Regelbuch. Die aktiven Regeln werden in dieser Reihenfolge durch den Call Routing Manager abgearbeitet.



Im Regelbuch des Call Routing Managers finden Sie verschiedene Typen von Regeln und Aktionen. Sie können diese mit ihren zugehörigen Symbolen der folgenden Tabelle entnehmen:

Symbol	Regeltyp
	Systemregel Diese Regeln werden von SwyxWare vorkonfiguriert bereitgestellt. Die Parameter können Sie auch direkt in SwyxIt! bei Ihren Umleitungen festlegen. „Sofortige Umleitung“, „Umleiten bei Besetzt“, „Verzögerte Umleitung“
	Regel (erstellt mit dem Regel-Assistenten) Diese Regel wurde mit dem Regel-Assistenten erstellt. Die Parameter einer Regel, wie z.B. Rufnummern, können Sie im Regel-Assistenten ändern.
	Regel (erstellt mit dem Grafischen Skript Editor) Diese Regel wurde mit dem Grafischen Skript Editor erstellt. Die Parameter, wie z.B. Rufnummern, können Sie nur in dem Grafischen Skript Editor direkt ändern.
	Entwurf Diese Regel wurde nur als Entwurf des Grafischen Skript Editors abgespeichert; eventuell ist das Skript nicht fehlerfrei. Sie kann nicht im Call Routing Manager aktiviert werden, aber mit dem Grafischen Skript Editor geöffnet und weiterbearbeitet werden.
	Aktion Dies ist eine vom System vorgegebene Aktion, in der lediglich Parameter, wie z.B. Rufnummern, verändert werden können.
	Aktionsfolge (erstellt mit dem Regel-Assistenten) Dies ist eine Folge von Aktionen, die mit dem Regel-Assistenten erstellt wurde. Sie kann wiederum nicht nur Aktionen, sondern auch andere Aktionsfolgen enthalten. Die Parameter, wie z.B. Rufnummern, können Sie durch ein erneutes Bearbeiten im Regel-Assistenten ändern.

Symbol	Regeltyp
	Aktionsfolge (erstellt mit dem Grafischen Skript Editor) Dies ist eine Folge von Aktionen, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurde. Sie kann alle durch Blöcke darstellbaren Aktionen enthalten. Selbst definierte andere Aktionsfolgen können nicht importiert werden. Die Parameter können Sie nur in dem Grafischen Skript Editor direkt ändern.

2.1.2 Skripting - Technische Details

In diesem Abschnitt werden die technischen Abläufe bei der Erstellung und Bearbeitung eines Regelbuches erläutert.

Werden mit dem Call Routing Manager oder dem Grafischen Skript Editor Regeln oder Aktionen bzw. Aktionsfolgen erstellt, so werden diese als Visual Basic Skript (VBScript) in der Datenbank abgelegt. Die Regeln des Call Routing Managers werden in der Datei „user_book.srb“ gespeichert. Der Grafische Skript Editor legt für jede Regel bzw. Aktion eine Datei ruleXXX.rse bzw. actionXXX.ase und jeweils ein dazugehöriges VBScript ruleXXX.vbs bzw. actionXXX.vbs an. XXX steht hier für den Namen der Regel bzw. Aktion.

Schließen Sie den Call Routing Manager, so fasst dieser alle Regeln und Aktionen zu einem Regelbuch zusammen, welches als VBScript mit Namen „callrouting.vbs“ in der Datenbank gespeichert wird.

Erhält der Benutzer nun einen Anruf, so wird dieses Regelbuch abgearbeitet oder, anders ausgedrückt, die Datei „callrouting.vbs“ dieses Benutzers, von SwyxServer ausgeführt. Das Skript „callrouting.vbs“ referenziert weitere Skript-Dateien, die von SwyxServer ebenfalls automatisch geladen werden.

2.1.2.1 PreProcessing und PostProcessing

Es gibt systemweite Regeln für die Rufbehandlung bevor ein Benutzer bzw. sein Call Routing den Ruf zugestellt bekommt (PreProcessing) und für die nachträgliche Rufbehandlung (PostProcessing). Nach der Installation von SwyxWare ist diese vordefinierte Rufbehandlung für alle Benutzer gleich. Die vordefinierte Rufbehandlung ist im Call Routing Manager nicht sichtbar, kann aber durch eigene Regeln erweitert werden.

Die entsprechenden Skripte sind in den Dateien „rulePreProcessing.rse“ und „rulePostProcessing.rse“, welche sich ebenfalls in der Datenbank befinden, enthalten.

- **PreProcessing**

Das Skript „PreProcessing“ sorgt dafür, dass zum ISDN-Anschluss des Dienstbieters hin rechtzeitig die Nachricht „Call Proceeding“ gesandt wird. Damit wird dem Dienstbieter signalisiert, dass ausreichend Informationen zugestellt wurden, um den Zielteilnehmer zu identifizieren. Mögliche Nachwahlziffern werden z.B. nach dem Erhalt von „Call Proceeding“ vom Dienstbieter nicht mehr zugestellt. Zusätzlich behandelt das PreProcessing spezielle Arten von Rufen und erlaubt den Aufruf einer selbstdefinierten PreProcessing-Regel. Im einzelnen werden folgende Schritte ausgeführt:

1. Ist der Ruf ein Fernabfrage-Ruf von einem SwyxIt! oder Swyx-Phone, dann wird direkt die Fernabfrage durchgeführt und der Rest des Regelbuchs ignoriert.
2. Ist der Ruf ein Konferenz-Aufbau, wird ebenfalls der Rest des Regelbuchs ignoriert.
3. Wenn vorhanden, wird jetzt die selbstdefinierte PreProcessing-Regel aufgerufen (s.u.).
4. Wenn die Variable „bSendCallProceeding“ = TRUE gesetzt ist, wird das oben erwähnte Call Proceeding zum ISDN gesendet.
5. Das normale Regelwerk wird abgearbeitet, wenn der Ruf nicht schon in den vorhergehenden Schritten behandelt wurde.

Um eine eigene Regel (Punkt 3) ausführen zu lassen, erzeugen Sie mit dem Grafischen Skript Editor eine Regel mit Namen „PreProcessing“. Die daraus resultierende Regel 'rulePreProcessing.vbs' wird in der Datenbank benutzerspezifisch abgespeichert. Soll diese Regel für alle Benutzer gelten, so legen Sie die Regel gefiltert nach „Globale Dateien anzeigen“ ab. Soll das oben erwähnte Call Proceeding (Punkt 4) nicht gesendet werden, setzen Sie in Ihrer Regel die Variable bSendCallProceeding = FALSE. Wird die eigene PreProcessing-Regel durch den Ausgang „Regel ausgeführt“ verlassen, wird das normale Regelbuch nicht mehr ausgeführt.

- **PostProcessing**

Das Skript „PostProcessing“ stellt sicher, dass ein eingehender Ruf, der durch keine Regel weiterverbunden wurde, auf jeden Fall zum Teilnehmer durchgestellt wird, falls der Teilnehmer angemeldet ist.

Das Postprocessing können Sie durch eine eigene Regel ersetzen. Erstellen Sie dazu mit dem Grafischen Skript Editor eine Regel namens „PostProcessing“. Die daraus resultierende Datei „rulePostpro-

cessing.vbs" wird in der Datenbank benutzerspezifisch abgespeichert. Wird ihre selbstdefinierte PostProcessing-Regel durch den Ausgang „Regel ausgeführt“ verlassen, wird das Standard-PostProcessing nicht ausgeführt.



Beachten Sie, dass bei dem Benutzer, unter dessen Benutzernamen Sie die eigenen Pre- oder Postprocessing Regeln erzeugt haben, diese Regeln im Regelbuch als normale Regeln auftauchen. Da diese Regeln aber **immer** zum Regelbuch hinzugefügt werden, dürfen Sie bei diesem Benutzer nicht aktiviert werden. Werden sie im Regelbuch aktiviert, so werden diese Regeln zweimal angewandt, einmal als Pre-/PostProcessing und einmal als normale Benutzerregel.

2.2 Regel-Assistent oder Grafischer Skript Editor?

Zur Erstellung und Bearbeitung der Regeln des Regelbuchs können Sie zwischen dem Regel-Assistenten und dem Grafischen Skript Editor wählen. Das Regelbuch, das alle Regeln enthält, wird für Sie auf dem Swyx-Server abgelegt.

Wählen Sie eine Regel zur Bearbeitung aus, so öffnet der Call Routing Manager das zugeordnete Bearbeitungsprogramm, d. h. entweder den Regel-Assistenten oder den Grafischen Skript Editor. Erstellen Sie eine neue Regel, können Sie zwischen dem Regel-Assistenten und dem Grafischen Skript Editor wählen.

Im Folgenden werden einige Unterschiede zwischen diesen Bearbeitungsprogrammen erläutert:

Regel bearbeiten

Wurde eine Regel mit dem Regel-Assistenten neu erstellt, erscheint sie im Call Routing Manager als aktivierte Regel, erkennbar an dem Häkchen. Sie sehen im Fenster „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ einen automatisch erstellten Text. In diesem Text sind die veränderbaren Parameter blau unterstrichen.

Wurde eine Regel mit dem Grafischen Skript Editor erstellt und gespeichert, so wird dabei das Skript auf Fehler geprüft und – bei Fehlerfreiheit – in das Regelbuch des Call Routing Managers übernommen. Sie erscheint ebenfalls als aktivierte Regel. Im Fenster „Beschrei-

bung: Diese Regel wird angewandt...“, finden Sie den Text, den Sie bei der Erstellung eingefügt haben (siehe 3.4.2.1 **Eigenschaften eines Skripts**, Seite 71). Um Parameter zu ändern, müssen Sie diese Regel erneut mit dem Grafischen Skript Editor bearbeiten. Enthält das Skript noch Fehler, so wird lediglich ein Speichern als Entwurf zugelassen. Ein Entwurf kann im Regelbuch nicht aktiviert werden. Siehe auch 3.4.4 **Speichern eines Skripts**, Seite 74.

Aktionsfolge

Um eine Aktionsfolge zu bearbeiten oder eine neue zu erstellen, klicken Sie im Call Routing Manager auf „Aktionsfolge...“. Es erscheint ein Assistent mit dem Fenster „Aktionsfolge - Definition“. Dieser zeigt alle in der Folge verwendeten Aktionen mit den aktuellen Parametern an.

Um eine Aktion mit dem Grafischen Skript Editor zu erstellen oder zu bearbeiten öffnen Sie das Kontextmenü einer Aktion. Siehe auch 3.4 **Skripte**, Seite 69.

Regel oder Aktionsfolge aktivieren

Wird eine Regel, Aktion oder Aktionsfolge im Call Routing Manager markiert, so wird die entsprechende Beschreibung angezeigt. Wurde die Regel oder Aktionsfolge mit dem Regel-Assistenten erstellt, so sind die Parameter blau unterstrichen und Sie können diese durch Klicken sofort ändern.

Wurde die Regel oder Aktionsfolge mit dem Grafischen Skript Editor erstellt, so muss zum Ändern der Parameter der Grafische Skript Editor aufgerufen und die Regel erneut bearbeitet werden.



Eine Konvertierung der Regeln in das Format des jeweils anderen Editors ist nicht möglich.

2.2.1 Benutzerrechte

Der Call Routing Manager ist eine Software-Komponente von SwyxWare. Der Systemadministrator muss dem Benutzer das Recht einräumen, mit dem Call Routing Manager und/oder dem Grafischen Skript Editor Regeln zu erstellen.

Hat Ihnen der Administrator das Recht für den Call Routing Manager eingeräumt, so können Sie alle Regeln, die Sie im Call Routing Manager sehen, aktivieren, deaktivieren, umbenennen, kopieren oder löschen. Weiter können Sie neue Regeln mit dem Regel-Assistenten erstellen. Siehe auch *Regel-Assistent*, Seite 19.



Hat Ihnen der Administrator das Recht eingeräumt den Grafischen Skript Editor zu benutzen, können Sie damit neue Regeln erstellen, sowie bestehende Regeln bearbeiten. Weiter kann ein Benutzer Regeln, die ein anderer Benutzer erstellt hat, mit Hilfe des Grafischen Skript Editors importieren und durch Speichern in sein Regelbuch übernehmen. Diese Erlaubnis ist unabhängig von der Installation des Optionspaketes „Swyx Extended Call Routing“ auf dem SwyxServer.

Siehe auch *Der Grafische Skript Editor*, Seite 50.



Haben Sie das Recht den Grafischen Skript Editor zu benutzen, so stellen Sie sicher, dass der Grafische Skript Editor installiert ist. Bei einer benutzerdefinierten Installation kann Swyxlt! auch ohne den Grafischen Skript Editor installiert werden. In einem solchen Fall rufen Sie erneut die Installation von Swyxlt! auf und installieren Sie den Grafischen Skript Editor.



Damit Regeln, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurden, vom SwyxServer berücksichtigt werden, muss das Optionspaket „SwyxECR“ installiert sein. Ist das Paket nicht installiert, so werden diese Regeln vom Call Routing Manager ignoriert, unabhängig davon, ob sie aktiviert sind oder nicht. Eine Fehlermeldung erscheint nicht! Nur die von Swyx mitgelieferten Skripte (Vorlagen) sind auf einem SwyxServer auch ohne dieses Paket lauffähig.

Der Systemadministrator kann für einen Benutzer, der nicht das Recht hat, Regeln selbst zu bearbeiten, in der SwyxWare Administration Regeln für diesen Benutzer festlegen.

Unabhängig von der Vergabe der Rechte können Sie Ihre einfachen Umleitungen (sofortige, bei Besetzt, verzögert) innerhalb von Swyxlt! konfigurieren. Diese Umleitungen werden im Call Routing Manager durch die Systemregeln lediglich repräsentiert.

2.3 Regelbuch bearbeiten

Mit dem Call Routing Manager können Sie Ihr Regelbuch bearbeiten.

So rufen Sie den Call Routing Manager auf

1 Klicken Sie auf die Taste „Call Routing“ auf der Bedienoberfläche von Swyxlt!.

Oder

1 Klicken Sie in der Menüleiste auf „Einstellungen | Call Routing Manager...“.

Oder


1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Bedienoberfläche von Swyxlt!

Das Kontextmenü erscheint.

2 Klicken Sie auf „Einstellungen | Call Routing Manager...“.

In jedem Fall erscheint das Fenster „Call Routing Manager“.

Das Fenster zeigt Ihr Regelbuch an. Unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden:“ sehen Sie alle verfügbaren Regeln. Ein Häkchen im Feld vor einer Regel zeigt an, dass diese Regel aktiviert ist. Der Call Routing Manager verwendet nur aktivierte Regeln zur Prüfung und Bearbeitung von eingehenden Rufen. Die Anzeige-Reihenfolge entspricht der Reihenfolge bei der Prüfung. Ausnahmen dieser Bearbeitung sind die Regeln Pre-/PostProcessing, die normalerweise nicht im Regelbuch zu sehen sind, siehe *PreProcessing und PostProcessing*, Seite 13.



Unten links unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ sehen Sie eine Beschreibung der Regel, die gerade im oberen Teil markiert ist.

Parameter in der Regelbeschreibung

Verlangt eine mit dem Regel-Assistenten erstellte Regel zusätzliche Angaben (beispielsweise Rufnummer, Wochentag, Uhrzeit), so wird der jeweilige Wert unterstrichen dargestellt. Um eine Angabe zu ändern, klicken Sie auf den unterstrichenen Wert in der Regelbeschreibung, siehe *Regel ändern*, Seite 18.

Wurde eine Regel mit dem Grafischen Skript Editor erstellt und verlangt zusätzliche Angaben (beispielsweise Rufnummer, Wochentag, Uhrzeit), so müssen Sie diese Regel erneut bearbeiten (siehe 3.4.3 **Verändern eines Skripts**, Seite 73).

2.3.1 Regel aktivieren

Sie möchten, dass eine inaktive (nicht beachtete) Regel ab jetzt bei der Prüfung berücksichtigt wird, also zur aktiven Regel wird.

So schalten Sie eine Regel ein

- 1 Klicken Sie im Feld unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden:“ auf das Kästchen vor der Regel.
Ein Häkchen erscheint, die Regel ist aktiviert.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.



Achten Sie darauf, dass die notwendigen Parameter für diese Regel Ihren Wünschen gemäß festgelegt sind. Wurde die aktivierte Regel mit dem Grafischen Skript Editor erstellt oder enthält sie eine solche Aktion, so müssen Sie eventuell die Regel bzw. Aktion erneut mit dem Grafischen Skript Editor bearbeiten, um die gewünschte Parametereinstellung zu erhalten.

2.3.2 Regel deaktivieren

Sie möchten, dass eine bis jetzt aktive Regel nicht mehr bei der Prüfung berücksichtigt wird, also zur inaktiven Regel wird.

So schalten Sie eine Regel aus

- 1 Klicken Sie im Feld unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden:“ auf das Kästchen vor der Regel.
Das Häkchen verschwindet, die Regel ist deaktiviert.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.

2.3.3 Reihenfolge der Regeln bei der Prüfung ändern

Die Regeln werden in der hier angegebenen Reihenfolge abgearbeitet. Regeln, die weiter unten stehen, werden gar nicht geprüft, falls eine weiter oben stehende Regel bereits ausgeführt wurde.

So verschieben Sie eine Regel

- 1 Klicken Sie im Fenster unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die gewünschte Regel.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf


- „Pfeil nach oben“, um die Regel in Richtung Listenanfang zu verschieben
- „Pfeil nach unten“, um die Regel in Richtung Listenende zu verschieben.

2.3.4 Alle aktiven Regelbeschreibungen anzeigen und drucken

Einen Überblick darüber, welche Regeln aktiv sind und was sie bewirken, erhalten Sie mit „Ergebnis anzeigen...“. Dieser Überblick kann auch ausgedruckt werden.

So zeigen Sie alle aktiven Regeln an

- 1 Klicken Sie auf „Ergebnis anzeigen...“.



Es erscheint das Fenster „Call Routing Manager - Ergebnisse“.


- 2 Klicken Sie auf „Drucken...“, um die Beschreibungen auszudrucken.
- 3 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

2.3.5 Neue Regel erstellen

Neue Regeln können mit dem Regel-Assistenten oder dem Grafischen Skript Editor erstellt werden. Der Regel-Assistent führt Sie durch die verschiedenen Abschnitte (Situationen, Rufe, Zeiten, Ausnahmen, Aktionen), die zur Erstellung einer neuen Regel erforderlich sind.

So erstellen Sie eine neue Benutzerregel

- 1 Klicken Sie auf „Neue Regel...“. Es erscheint das Fenster „Neue Regel“.



- 2 Haben Sie die Berechtigung den Grafischen Skript Editor zu benutzen, so können Sie nun wählen, womit Sie die neue Regel erstellen möchten, ansonsten erscheint direkt das Fenster „Regel-Assistent“.
- Wählen Sie die Option „Regel-Assistent“, so erscheint der Regel-Assistent.
Siehe *Regel-Assistent*, Seite 19.
 - Wählen Sie die Option „Grafischer Skript Editor“, so öffnet sich der Grafische Skript Editor.

Die Erstellung einer Regel mit dem Grafischen Skript Editor wird in 3 **Der Grafische Skript Editor**, Seite 50 eingehend erläutert.



Damit die Regeln, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurden, vom SwyxServer bearbeitet werden können, muss auf dem Server das Optionspaket „Extended Call Routing“ installiert sein.

2.3.6 Regel ändern

Die Änderung von bestehenden Benutzerregeln erfolgt mit dem entsprechenden Programm, mit dem die Regel auch erstellt wurde. D.h. Benutzerregeln, die mit gekennzeichnet sind, werden mit dem Regel-Assistenten bearbeitet. Dieser führt Sie durch die verschiedenen Schritte (Situationen, Rufe, Zeiten, Ausnahmen, Aktionen), die zur Änderung einer Benutzerregel erforderlich sind. Benutzerregeln, die mit bzw. gekennzeichnet sind, werden mit dem Grafischen Skript Editor bearbeitet. Siehe auch 3 **Der Grafische Skript Editor**, Seite 50.

Systemregeln können nicht verändert werden, hier ist lediglich die Änderung der Parameter möglich, z.B. die Nummer, zu der umgeleitet werden soll.

So ändern Sie die Parameter einer Systemregel

So ändern Sie eine Benutzerregel

- 1 Klicken Sie im Fenster unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die gewünschte Regel.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf „Ändern...“.
Es erscheint das Fenster des zugehörigen Bearbeitungsprogramms.



Ein Doppelklick auf eine Regel führt ebenfalls zum Aufruf des entsprechenden Bearbeitungsprogramms.

Um Parameter einer Systemregel zu verändern, siehe *Systemregeln*, Seite 40.

2.3.7 Regel löschen

Benutzerregeln können nach Rückfrage gelöscht werden. Das Löschen von Systemregeln ist nicht möglich.

So löschen Sie eine Benutzerregel

- 1 Klicken Sie im Fenster unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die gewünschte Regel.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf „Löschen“.
Es erscheint das Fenster mit der Frage, ob Sie die Regel wirklich löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf „Ja“.
Die Regel wird aus dem Regelbuch gelöscht und nicht mehr angezeigt.



Um mehrere Benutzerregeln gleichzeitig zu löschen, markieren Sie diese durch Klicken bei gedrückter Taste „Strg“ und wählen Sie anschließend „Löschen...“.

2.3.8 Regel kopieren

Benutzerregeln können kopiert werden. Die Kopie kann anschließend verändert werden.

So kopieren Sie eine Benutzerregel

- 1 Klicken Sie im Fenster unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die gewünschte Regel.

Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.


- 2 Klicken Sie auf „Kopieren“.
Es erscheint das Fenster „Regel kopieren“.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Regel ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Die neue Regel wird direkt unterhalb der kopierten Regel angezeigt.

2.3.9 Regel umbenennen

Benutzerregeln können umbenannt werden, um z.B. den Namen der Regel aussagekräftiger darzustellen.

So geben Sie einer Benutzerregel einen neuen Namen

- 1 Klicken Sie im Fenster unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die gewünschte Regel.



Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.

- 2 Klicken Sie auf „Umbenennen“.
Es erscheint das Fenster „Regel umbenennen“.
- 3 Geben Sie den neuen Namen ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Die Regel wird mit dem neuen Namen angezeigt.

2.3.10 Aktionsfolge bearbeiten

In einer Regel geben Sie immer eine Aktionsfolge an, siehe 1.8 **Aktionsfolge**, Seite 9. Diese Aktionsfolge wird ausgeführt, wenn bei Eingang eines Rufes die Bedingungen der Regel erfüllt sind.

So erstellen oder verändern Sie eine Aktionsfolge

- 1 Klicken Sie auf „Aktionsfolge...“.
Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge - Definition“.
Siehe auch *Aktionen definieren*, Seite 25.

2.4 Regel-Assistent

Der Regel-Assistent unterstützt Sie beim Erstellen und Ändern einer Regel. Dadurch können Sie Bedingungen und die dann auszuführende Aktionsfolge einfach eingeben.

Aufbau der Fenster des Regel-Assistenten

Der Regel-Assistent besteht aus einer Folge von gleichartigen Fenstern. Das Feld „Name der Regel“ enthält den Namen der bearbeiteten Regel. Im Feld darunter wählen Sie zwischen mehreren Angaben oder geben Daten direkt ein. Den aktuellen Inhalt der Regelbeschreibung zeigt das Feld „Diese Regel wird angewandt...“.

Schaltfläche	Funktion
„< Zurück“ und „Weiter >“	Sie gelangen in das Dialogfeld mit dem vorherigen bzw. nächsten Arbeitsschritt. Wenn ein Schritt abgeschlossen wird, wird immer geprüft, ob alle Angaben stimmig und vollständig sind. Falls dies nicht der Fall ist, werden Sie zur Korrektur bzw. Ergänzung Ihrer Angaben aufgefordert.
„Abbrechen“	Beendet den Regel-Assistenten, alle Eingaben werden verworfen.
„Fertig stellen“	Beendet den Regel-Assistenten und speichert alle Eingaben ab. Diese Taste erscheint erst im letzten Fenster, wenn Sie alle notwendigen Eingaben vorgenommen haben. Sie können dann Ihre Eingaben noch einmal mit „< Zurück“ überprüfen. Beenden Sie den Regel-Assistenten, so ist die Regel im Regelbuch aktiviert.

2.4.1 Situationen

Der Aufruf des Regel-Assistent, siehe *So erstellen Sie eine neue Benutzerregel*, Seite 17 bzw. *So ändern Sie eine Benutzerregel*, Seite 18 öffnet den Regel-Assistenten. Klicken Sie auf „Weiter >“ so gelangen Sie zum Fenster „Situationen“. Hier beschreiben Sie, wann die Regel angewendet wird. Unter „Diese Regel soll in den folgenden Situationen angewandt werden...“ sind alle erlaubten Situationen aufgeführt, d.h. die Systemsituationen. Eine Regel kann für verschiedene Situationen gelten. Bereits ausgewählte Situationen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Folgende Situationen können ausgewählt werden:

- Alle Situationen
- Der Teilnehmer ist erreichbar und der Ruf könnte durchgestellt werden
- Der Anschluss ist besetzt, d.h. der Teilnehmer telefoniert gerade und alle Leitungen sind belegt oder die Option „Zweiteranruf unterbinden“ ist aktiviert.
- Der Status des Teilnehmers wurde innerhalb der Anwesenheitsinformationen auf „Abwesend“ gesetzt.
- Der Status des Teilnehmers wurde innerhalb der Anwesenheitsinformationen auf „Nicht stören“ gesetzt.
- Der Teilnehmer ist „abwesend“ gemäß Kalender.
- Der Teilnehmer ist „gebucht“ gemäß Kalender.
- Der Teilnehmer ist nicht am SwyxServer angemeldet.



Beachten Sie, dass die Informationen „abwesend“ und „gebucht“ gemäß Outlook-Kalender nur in bestimmten Intervallen (Grundeinstellung: 15 Minuten) von Outlook zum Exchange Server hin aktualisiert werden. Sie stehen erst nach der Aktualisierung für die Regelbearbeitung zur Verfügung. Diese Einstellungen können Sie in Ihrem Outlook ändern unter „Extras | Optionen | Einstellungen | Kalenderoptionen... | Frei/Gebucht Optionen“. Bedenken Sie, dass ein sehr kleiner Wert zu einer Belastung des Netzwerkes führt.

Eine Kalenderabfrage ist ebenfalls mit Lotus/IBM/HCL Notes möglich. Voraussetzung ist die Installation des Lotus/IBM/HCL Notes SDK. Im Gegensatz zu Microsoft Outlook erlaubt Lotus/IBM/HCL Notes keine Qualifizierung bezüglich lokaler Termine und Abwesenheiten. Die „Free-

time“-Abfrage in Lotus/IBM/HCL Notes interpretiert daher ganztägige Veranstaltungen als „abwesend“ und alle übrigen Termine werden als „gebucht“ behandelt.



Die Information ob ein Benutzer „abwesend“ oder „gebucht“ ist, wird nur beim ersten Auftreten in einer Rufbehandlung vom Exchange Server angefordert. Tritt diese Abfrage innerhalb einer Rufbehandlung mehrfach auf, so wird der Wert der ersten Abfrage erneut verwendet.

So legen Sie die Situationen für die Regel fest

- 1 Aktivieren Sie unter „Diese Regel soll in den folgenden Situationen angewandt werden...“ das Kontrollkästchen der gewünschten Situation mit einem Klick.
Ein Häkchen erscheint vor der gewählten Situation.

- 2 Wiederholen Sie Schritt (1) bis Sie alle Situationen ausgewählt haben, in denen die Regel angewendet werden soll.
- 3 Um die Auswahl einer Situation aufzuheben, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
Das Häkchen wird entfernt.
- 4 Klicken Sie auf „Weiter >“.
Es erscheint das Fenster „Regel-Assistent - Art des Anrufs“.

2.4.2 Art des Anrufs

Im Fenster „Regel-Assistent - Art des Anrufs“ legen Sie weitere Bedingungen fest.

Unter „Diese Regel soll für folgende Rufe angewandt werden...“ sind alle möglichen Arten von Anrufen aufgeführt. Eine Regel kann für verschiedene Arten von Anrufen gelten. Bereits ausgewählte Bedingungen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Bedingung mit Parameter

Wenn eine Bedingung zusätzliche Angaben verlangt (beispielsweise die Rufnummer), ist die entsprechende Angabe in der Bedingung unterstrichen. Unter „Diese Regel wird angewandt...“ sehen Sie den genauen Wert. Er wird auch unterstrichen dargestellt.

Bei einer neu ausgewählten Bedingung erscheint automatisch ein Fenster, um den Wert abzufragen. Um eine Angabe in einer bereits ausgewählten Bedingung zu ändern, klicken Sie auf den unterstrichenen Wert in der Regelbeschreibung.

Folgende unterstützte Bedingungen zur Art des Rufes können ausgewählt werden:

- Rufe von beliebiger Rufnummer
- Rufe von Rufnummer
Sie können die Anrufer-ID aus dem Adressbuch übernehmen oder direkt eingeben. Mehrere verschiedene Rufnummern können Sie durch ein Semikolon getrennt eingeben.
- Anrufer ohne Rufnummernübertragung (im Display sehen Sie 'XXX')
- Nur SwyxWare-interne Rufe
- Nur externe Rufe
- Rufe zu Rufnummer
Sie können die Nummer aus dem Adressbuch übernehmen oder direkt eingeben.
- Rufe zu irgendeiner meiner Rufnummern (falls Sie mehrere Nummern haben).

Hier sind auch Platzhalterzeichen (Wildcards) erlaubt, um zum Beispiel durch Eingabe von „000*“ (Amtskennziffer + Auslandsvorwahl) alle Anrufe aus dem Ausland gezielt zu erkennen. Dabei kann ein '*' für mehrere Ziffern stehen und ein '?' für genau eine Ziffer.

Sie können dabei die Bedingungen bezüglich der Rufnummer des Anrufers mit den Bedingungen bezüglich der gewählten Nummer kombinieren.

So legen Sie die Bedingungen zu den Rufarten für die Regel fest

- 1 Aktivieren Sie unter „Diese Regel soll für folgende Rufe angewandt werden...“ das Kontrollkästchen der gewünschten Bedingung. Ein Häkchen erscheint vor der gewählten Rufart.

- 2 Ist ein Parameter in der Bedingung unterstrichen, sind detaillierte Angaben erforderlich. In diesem Fall erscheint automatisch ein weiteres Fenster.
- Geben Sie die entsprechenden Werte ein und klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), bis Sie alle Rufbedingungen ausgewählt haben.
- 4 Um die Auswahl einer Rufart aufzuheben, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Das Häkchen wird entfernt.
- 5 Klicken Sie auf „Weiter >“.
- Es erscheint das Fenster „Regel-Assistent - Zeitpunkt des Anrufs“.

2.4.3 Zeitpunkt des Anrufs

Im Fenster „Regel-Assistent - Zeitpunkt des Anrufs“ legen Sie weitere Bedingungen fest.

Unter „Diese Regel soll zu den folgenden Zeiten angewandt werden...“ sind alle möglichen Zeitpunkte aufgeführt. Eine Regel kann für verschiedene Zeitpunkte gelten. Bereits ausgewählte Bedingungen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Bedingung mit Parameter

Wenn eine Bedingung zusätzliche Angaben verlangt (zum Beispiel einen Wochentag oder eine Uhrzeit), ist die entsprechende Angabe in der Bedingung unterstrichen. Unter „Diese Regel wird angewandt...“ sehen Sie den genauen Wert, der auch unterstrichen dargestellt wird.

Bei einer neu ausgewählten Bedingung erscheint automatisch ein Fenster, um den Wert abzufragen. Um eine Angabe in einer bereits ausgewählten Bedingung zu ändern, klicken Sie auf den unterstrichenen Wert in der Regelbeschreibung.

Folgende unterstützte Bedingungen zum Zeitpunkt des Rufes können ausgewählt werden:

- Zu jeder Zeit
- Am Wochenende
- Während der Woche (montags bis freitags)
- An bestimmten Wochentagen
Sie können die gewünschten Wochentage im Dialog „Wochentag(e) hinzufügen“ aktivieren.
- Innerhalb einer Zeitspanne und
- Außerhalb einer Zeitspanne
Sie können die gewünschte Zeitspanne im Dialog „Zeitraum“ definieren.

So legen Sie die Bedingungen zu den Zeiten für die Regel fest

- 1 Aktivieren Sie unter „Diese Regel soll zu den folgenden Zeiten angewandt werden...“ das Kontrollkästchen der gewünschten Bedingung.
Ein Häkchen erscheint vor der gewählten Zeit.

- 2 Ist ein Parameter in der Bedingung unterstrichen, sind detaillierte Angaben erforderlich. In diesem Fall erscheint automatisch ein weiteres Fenster.
Geben Sie die entsprechenden Werte ein und klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
- 3 Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2), bis Sie alle Zeitpunkte ausgewählt haben.
- 4 Um die Auswahl eines Zeitpunkts aufzuheben, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
Das Häkchen wird entfernt.
- 5 Klicken Sie auf „Weiter >“.
Es erscheint das Fenster „Regel-Assistent - Ausnahme“.

2.4.4 Ausnahme

Im Fenster „Regel-Assistent - Ausnahme“ können Sie eine Ausnahme festlegen.

Unter „Ausnahme der Regel (optional)“ sind alle möglichen Ausnahmen aufgeführt.

Ausnahme mit Parameter

Wenn eine Ausnahme zusätzliche Angaben verlangt (zum Beispiel Rufnummer, Zeitpunkt, Wochentag), ist die entsprechende Angabe in der Ausnahme unterstrichen. Unter „Diese Regel wird angewandt...“ sehen Sie den genauen Wert, der auch unterstrichen dargestellt wird.

Bei einer neuen Ausnahme erscheint automatisch ein Fenster, um den Wert abzufragen. Um eine Angabe in einer bereits festlegten Ausnahme zu ändern, klicken Sie auf den unterstrichenen Wert in der Regelbeschreibung.

Folgende Ausnahmen können ausgewählt werden:

- Außer an bestimmten Wochentagen
Sie können die gewünschten Wochentage im Dialog „Wochentag(e) hinzufügen“ aktivieren.
- Außer Rufe von Rufnummer
Sie können die Anrufer-ID aus dem Adressbuch übernehmen oder direkt eingeben.
- Außer bei Rufen zur Rufnummer
Sie können die gewünschte Rufnummer auswählen.
- Außer am Wochenende

So wählen Sie eine Ausnahme für die Regel aus

- 1 Wählen Sie aus der Dropdownliste „Ausnahme der Regel (optional)“ die gewünschte Ausnahme.

- 2 Ist ein Parameter in der Ausnahme unterstrichen, sind detaillierte Angaben erforderlich. In diesem Fall erscheint automatisch ein weiteres Fenster.
Geben Sie die entsprechenden Werte ein und klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
- 3 Um keine Ausnahme zu wählen, wählen Sie aus der Dropdownliste „<Keine Auswahl>“.
- 4 Klicken Sie auf „Weiter >“.
Es erscheint das Fenster „Regel-Assistent - Aktionen“.

2.4.5 Aktionen (Aktionsfolge)


Im Fenster „Regel-Assistent - Aktionen“ bestimmen Sie die Aktionen, die ausgeführt werden soll, wenn die Regel zutrifft.

Unter „Welche Aktionsfolge soll ausgeführt werden?“ sind alle verfügbaren Aktionsfolgen aufgeführt.

Möchten Sie keine der aufgeführten Aktionsfolgen verwenden, dann können Sie vorhandene Aktionsfolgen ändern oder eine neue Aktionsfolge erstellen.

So wählen Sie eine Aktionsfolge für die Regel aus

- 1 Wählen Sie aus der Dropdownliste „Welche Aktionsfolge soll ausgeführt werden?“ die gewünschte Aktionsfolge.



- 2 Um keine Aktionsfolge zu wählen, wählen Sie aus der Dropdownliste „<Keine Auswahl>“.
- 3 Klicken Sie auf „Weiter >“. Es erscheint das Fenster „Regel-Assistent fertig stellen“, siehe *Regel-Assistent fertig stellen*, Seite 24.

So verändern Sie Aktionsfolgen

- 1 Wählen Sie aus der Dropdownliste „Welche Aktionsfolge soll ausgeführt werden?“ die zu ändernde Aktionsfolge.
- 2 Klicken Sie auf „Bearbeiten“. Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge - Definition“. Siehe auch *Aktionen definieren*, Seite 25. Enthält die Aktionsfolge eine Aktion, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurde, siehe 3.4.3 **Verändern eines Skripts**, Seite 73.

So erstellen Sie eine Aktionsfolge

- 1 Klicken Sie auf „Neu...“. Es erscheint das Fenster „Neue Aktionsfolge“, in dem Sie den Namen der neuen Aktionsfolge eingeben können. Siehe auch *Aktionen definieren*, Seite 25.

2.4.6 Regel-Assistent fertig stellen

Als letztes Fenster des Regel-Assistenten wird das Fenster „Regel-Assistent fertig stellen“ angezeigt.

Wenn Sie eine neue Regel erstellen, legen Sie jetzt den Namen der Regel fest. Sie können hier auch den Namen einer bereits bestehenden Regel ändern.


Außerdem bestimmen Sie, ob noch weitere Regeln ausgeführt werden können, falls der Ruf durch diese Regel noch nicht angenommen wurde.

Beispiel:

Sie haben eine Regel „E-Mail an Vertreter“. Mit Hilfe dieser Regel wird bei einem Anruf die Nummer des Anrufers per E-Mail an Ihren Vertreter gesandt. Durch diese Regel wurde der Ruf aber noch nicht angenommen. Es können also noch weitere Regeln für diesen Anruf ausgeführt werden, z.B. ein Durchstellen zu einer anderen Rufnummer oder das Abspielen einer Ansage.

So beenden Sie die Regelbearbeitung

- 1 Wenn die Regel neu ist oder Sie einen anderen Regelnamen verwenden möchten, dann geben Sie im Feld „Name der Regel“ den neuen Namen ein.



- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Falls nicht verbunden, nächste zutreffende Regel ausführen“, um noch eine weitere zutreffende Regel ausführen zu können, falls der Ruf noch nicht angenommen wurde.
- 3 Klicken Sie auf „Fertig stellen“. Die Regel wird gespeichert und der Regel-Assistent beendet.




Die soeben bearbeitete Regel ist im Regelbuch des Call Routing Managers aktiviert, selbst wenn sie vor der Änderung deaktiviert war.

2.5 Aktionen definieren

In einer Regel geben Sie immer eine Aktionsfolge an, siehe 1.8 **Aktionsfolge**, Seite 9. Die darin enthaltenen Aktionen werden ausgeführt, wenn die Bedingungen einer Regel greifen.

Eine Aktionsfolge besteht aus Aktionen und ggf. geschachtelt aufgerufenen Aktionsfolgen. Im Folgenden verstehen wir unter *Aktionsfolge* die Aktionsfolge, die in der Regel aufgerufen wird. Als *enthaltene Aktionsfolge* bezeichnen wir Aktionsfolgen, die in der *Aktionsfolge* enthalten sind.



Aktionsskripte, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurden, gelten als Aktion. Um ein solches Skript in einer Regel zu durchlaufen, müssen Sie dieses Skript einer Aktionsfolge hinzufügen.



Das Fenster zeigt eine Aktionsfolge. Links oben in der Dropdownliste „Name der Aktionsfolge“ sehen Sie den Aktionsfolgenamen. Die Dropdownliste ist deaktiviert, wenn Sie dieses Fenster aus dem Regel-Assistenten heraus aufrufen. Rechts oben, unter „Wird in den folgenden Regeln verwendet“, werden alle Regeln aufgeführt, die diese Aktionsfolge benutzen.

In der Mitte links unter „Verfügbare Aktionen und Aktionsfolgen“ werden alle Aktionen und Aktionsfolgen alphabetisch geordnet dargestellt. In der Mitte rechts, unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“, sehen Sie alle Aktionen und enthaltenen Aktionsfolgen, die für die aktuelle Aktionsfolge festgelegt wurden. Dabei werden die folgenden Symbole verwendet:

Symbol	Erläuterung
	Aktion Sofern vorhanden, sind die Parameter blau markiert und unterstrichen, siehe <i>Parameter der Aktionen</i> , Seite 30.

Symbol	Erläuterung
	Aktionsfolge Eine Folge von mehreren Aktionen oder Aktionsfolgen
	Aktionsskript Aktion, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurde. Die Parameter dieser Aktion können nur mit Hilfe des Grafischen Skript Editors geändert werden.

Unten links unter „Beschreibung“ sehen Sie die Beschreibung der Aktion oder enthaltenen Aktionsfolge, die gerade markiert ist. Wenn eine Aktion zusätzliche Angaben verlangt (beispielsweise die Rufnummer, Wochentag, Uhrzeit), wird der genaue Wert unterstrichen dargestellt. Um einen solchen Parameter zu ändern, klicken Sie auf den unterstrichenen Wert, siehe *Aktion ändern (Parameter einer Aktion ändern)*, Seite 27.



Möchten Sie Parameter in einem Aktionsskript ändern, so müssen Sie dieses Skript mit dem Grafischen Skript Editor öffnen.

In diesem Fenster können Sie folgende Funktionen ausführen:

- *Neue Aktionsfolge erstellen*, Seite 26
- *Aktionsfolge löschen*, Seite 26
- *Aktionsfolge kopieren*, Seite 27
- *Aktionsfolge umbenennen*, Seite 27
- *Aktion ändern (Parameter einer Aktion ändern)*, Seite 27
- *Enthaltene Aktionsfolge ändern*, Seite 28
- *Aktion hinzufügen*, Seite 28
- *Aktionsfolge hinzufügen*, Seite 29
- *Aktion oder enthaltene Aktionsfolge entfernen*, Seite 29
- *Reihenfolge innerhalb der Aktionsfolge ändern*, Seite 29
- *Bearbeitung der Aktionsfolge beenden*, Seite 30

2.5.1 Neue Aktionsfolge erstellen

Zur Erstellung einer neuen Aktionsfolge führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte durch.

Um eine Aktion mit dem Grafischen Skript Editor zu erstellen, siehe *Erstellen eines neuen Skripts*, Seite 69.

So erstellen Sie eine neue Aktionsfolge

- 1 Klicken Sie auf „Neu...“.
Es erscheint das Fenster „Neue Aktionsfolge“.
- 2 Geben Sie einen Namen für die neue Aktionsfolge ein.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.
Der Name erscheint unter „Name der Aktionsfolge“. Das Feld „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ ist leer.
Fahren Sie fort mit
 - *Aktion hinzufügen*, Seite 28 bzw.
 - *Aktionsfolge hinzufügen*, Seite 29

2.5.2 Aktionsfolge löschen

Beim Löschen wird die Aktionsfolge aus dem Regelbuch entfernt.



Aktionsfolgen, die noch in Regeln verwendet werden, können nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine Aktionsfolge aus dem Regelbuch

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu löschende Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
Wird die ausgewählte Aktionsfolge noch in Regeln verwandt, so sehen Sie rechts oben in welchen Regeln diese Aktionsfolge noch benutzt wird. Das Löschen einer benutzten Aktionsfolge ist nicht möglich.
- 2 Klicken Sie auf „Löschen“.
Es erscheint das Fenster mit der Frage, ob Sie die Aktionsfolge wirklich löschen möchten.
- 3 Klicken Sie auf „Ja“.
Die Aktionsfolge wird aus dem Regelbuch gelöscht und nicht mehr angezeigt.

2.5.3 Aktionsfolge kopieren

Aktionsfolgen können kopiert werden, um dann z.B. die Kopie zu verändern.

So kopieren Sie eine Aktionsfolge

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu kopierende Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf „Kopieren“.

Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge kopieren“.

- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Aktionsfolge ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Der Name erscheint unter „Name der Aktionsfolge“. Der Inhalt der neuen Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.

2.5.4 Aktionsfolge umbenennen

Aktionsfolgen können umbenannt werden, um z.B. den Namen der Aktionsfolge aussagekräftiger darzustellen.

So legen Sie einen neuen Namen für eine Aktionsfolge fest

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die umzubenennende Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf „Umbenennen“.

Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge umbenennen“.

- 3 Geben Sie den neuen Namen ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Der neue Name erscheint unter „Name der Aktionsfolge“.

2.5.5 Aktion ändern (Parameter einer Aktion ändern)

Unter „Beschreibung“ sehen Sie die Beschreibung der Aktion, die gerade markiert ist. Wenn eine Aktion zusätzliche Angaben (Parameter) verlangt (beispielsweise die Rufnummer, Wochentag, Uhrzeit), wird der genaue Wert unterstrichen dargestellt, siehe 1.8 **Aktionsfolge**, Seite 9.



Bei einer Aktion können Sie nur deren Parameter ändern; Parameter anderer Aktionen werden davon nicht berührt.

So ändern Sie eine Aktion innerhalb einer Aktionsfolge

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Wählen Sie dort die Aktion, die Sie ändern möchten.
Unter „Beschreibung“ finden Sie eine kurze Erläuterung.
- 3 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
 - Oder
 - Klicken Sie unter „Beschreibung“ auf einen unterstrichenen Parameter.

In jedem Fall erscheint ein Fenster mit den aktuellen Werten für die Parameter dieser Aktion, siehe auch *Parameter der Aktionen*, Seite 30.

4 Geben Sie die gewünschten Werte ein.

5 Klicken Sie auf „OK“.

Unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ und „Beschreibung“ wird die geänderte Aktion angezeigt.



Ein Doppelklick auf die Aktion führt ebenfalls zur Anzeige des Fensters mit den aktuellen Werten für die Parameter der Aktion.



Wurde die Aktion mit dem Grafischen Skript Editor erstellt, siehe auch 3.4.3 **Verändern eines Skripts**, Seite 73.

2.5.6 Enthaltene Aktionsfolge ändern

Wenn Sie eine enthaltene Aktionsfolge nachträglich ändern möchten, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

So ändern Sie innerhalb einer Aktionsfolge eine enthaltene Aktionsfolge

1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.

Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.

2 Wählen Sie dort die Aktionsfolge, die Sie ändern möchten.

3 Klicken Sie auf „Eigenschaften“.

Es erscheint das Fenster „Aktion: <Name der Aktion>“. Hier ändern Sie nun eine Aktion, siehe *So ändern Sie eine Aktion innerhalb einer Aktionsfolge*, Seite 27, oder, falls notwendig, wieder eine enthaltene Aktionsfolge.

4 Klicken Sie im „obersten“ Fenster auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

Unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ und „Beschreibung“ wird die geänderte Aktionsfolge angezeigt.

5 Wiederholen Sie Schritt (4) so oft, bis Sie alle enthaltenen Aktionsfolgen geändert haben.



Ein Doppelklick auf die Aktionsfolge führt ebenfalls zur Anzeige des Fensters „Aktionsfolge - Definition“.



Das Ändern enthaltener Aktionsfolgen kann Auswirkungen auf andere Regeln oder Aktionsfolgen haben, die ebenfalls diese Aktionsfolge enthalten.



Enthält die enthaltene Aktionsfolge Aktionen, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurden, siehe auch 3.4.3 **Verändern eines Skripts**, Seite 73.

2.5.7 Aktion hinzufügen

Aktionsfolgen bestehen aus

- einer oder mehreren Aktionen mit Parametern,
- einer oder mehreren Aktionsfolgen.

Die gewählte Aktionsfolge kann durch weitere Aktionen erweitert werden.

So ergänzen Sie eine Aktion innerhalb einer Aktionsfolge

1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.

Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.

2 Wählen Sie unter „Verfügbare Aktionen und Aktionsfolgen“ die Aktion, die Sie hinzufügen möchten.

Unter „Beschreibung“ finden Sie eine kurze Erläuterung.

3 Klicken Sie auf .

Ein Fenster für die Parameter dieser Aktion erscheint. Siehe auch *Parameter der Aktionen*, Seite 30.


4 Geben Sie die gewünschten Werte ein.

- 5 Klicken Sie auf „OK“.
Unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ und „Beschreibung“ wird die hinzugefügte Aktion als letzte in der Liste angezeigt.
- 6 Klicken Sie auf
 - „Pfeil nach oben“, um die Aktion/enthaltene Aktionsfolge in Richtung Listenanfang zu verschieben,
 - „Pfeil nach unten“, um die Aktion/enthaltene Aktionsfolge in Richtung Listende zu verschieben.

2.5.8 Aktionsfolge hinzufügen

Beim Hinzufügen von (enthaltenen) Aktionsfolgen können Sie entscheiden, ob die Aktionsfolge als Original oder als Kopie eingefügt wird. Die Kopie wird als eigenständige Aktionsfolge unter einem eigenen Namen gespeichert. Sie können diese Kopie dann an Ihre Erfordernisse anpassen, ohne die Original-Aktionsfolge zu verändern.

So ergänzen Sie eine Aktionsfolge innerhalb einer Aktionsfolge

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Wählen Sie dort die Aktionsfolge, die Sie hinzufügen möchten.
Unter „Beschreibung“ finden Sie eine kurze Erläuterung.
- 3 Klicken Sie auf .
Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge hinzufügen“.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie auf „Original“, um die ursprüngliche Aktionsfolge hinzuzufügen.
Das Fenster verschwindet. Unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ und „Beschreibung“ wird die hinzugefügte Aktionsfolge angezeigt.

Oder

- 1 Klicken Sie auf „Kopie“, um die hinzugefügte Aktionsfolge unter einem eigenen Namen abzulegen.
Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge kopieren“.
- 2 Geben Sie den neuen Namen ein.

- 3 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge - Definition“ nochmals und überlagert das vorher angezeigte.
- 4 Klicken Sie im „obersten“ Fenster auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
Unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ und „Beschreibung“ wird die kopierte Aktionsfolge angezeigt. Die Aktionsfolge kann nun weiter bearbeitet werden.

Oder

- 1 Klicken Sie auf „Inhalt“, um den Inhalt der ursprünglichen Aktionsfolge hinzuzufügen.
Der Inhalt der ursprünglichen Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.

2.5.9 Aktion oder enthaltene Aktionsfolge entfernen

Wenn Sie eine Aktion oder eine enthaltene Aktionsfolge aus einer Aktionsfolge entfernen, bleibt sie im Regelbuch erhalten, kommt aber in dieser Aktionsfolge nicht mehr zur Anwendung.

So entfernen Sie eine Aktion oder eine enthaltene Aktionsfolge aus einer Aktionsfolge

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ auf die Aktion/enthaltene Aktionsfolge, die Sie entfernen möchten.
Unter „Beschreibung“ finden Sie eine kurze Erläuterung.
- 3 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Die Aktion/enthaltene Aktionsfolge wird aus der Aktionsfolge entfernt und nicht mehr angezeigt.

2.5.10 Reihenfolge innerhalb der Aktionsfolge ändern

Wenn eine Regel greift, dann werden die Aktionen und enthaltenen Aktionsfolgen in der festgelegten Reihenfolge ausgeführt.

So verschieben Sie eine Aktion oder eine enthaltene Aktionsfolge innerhalb einer Aktionsfolge

- 1 Wählen Sie unter „Name der Aktionsfolge“ die zu ändernde Aktionsfolge.
Der Inhalt der Aktionsfolge wird unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie unter „Verwendete Aktionen und Aktionsfolgen“ auf die Aktion/enthaltene Aktionsfolge, die Sie verschieben möchten.
Unter „Beschreibung“ finden Sie eine kurze Erläuterung.
- 3 Klicken Sie auf
 - „Pfeil nach oben“, um die Aktion/enthaltene Aktionsfolge in Richtung Listenanfang zu verschieben,
 - „Pfeil nach unten“, um die Aktion/enthaltene Aktionsfolge in Richtung Listende zu verschieben.

2.5.11 Bearbeitung der Aktionsfolge beenden

Nach Abschluss der Aktionsfolgen-Definition können die Änderungen entweder bestätigt oder verworfen werden.

So schließen Sie die Bearbeitung der Aktionsfolgen ab

- 1 Klicken Sie auf
 - „OK“, um Ihre Änderungen zu speichern.
 - „Abbrechen“, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
 In jedem Fall wird das Fenster „Aktionsfolge - Definition“ geschlossen. Sie kehren dann zu dem Fenster zurück, aus dem Sie die Bearbeitung der Aktionsfolgen aufgerufen haben.

2.6 Parameter der Aktionen

Für jede Regel im Regelbuch ist eine Aktionsfolge festgelegt, die ausgeführt wird, wenn die Regel greift. Diese Aktionsfolge besteht aus Aktionen und ggf. Aktionsfolgen, die ihrerseits Aktionen enthalten.

Wenn Sie eine Aktion innerhalb einer Aktionsfolge verwenden möchten, so müssen Sie dazu ihre Parameter festlegen.

Folgende Aktionen stehen zur Verfügung:

- *Ansage spielen*, Seite 30
- *Durchstellen*, Seite 31
- *Durchstellen via DTMF*, Seite 32
- *E-Mail versenden*, Seite 32
- *Fernabfrage*, Seite 32
- *FollowMe (Ruf weiterleiten)*, Seite 33
- *Nachricht aufnehmen*, Seite 37
- *Ruf beenden*, Seite 37
- *Schleife*, Seite 37
- *Voice Box*, Seite 38



Wurde die Aktion mit dem Grafischen Skript Editor erstellt, siehe *Verändern eines Skripts*, Seite 73.

2.6.1 Ansage spielen


Die Aktion „Ansage spielen“ spielt dem Anrufer eine Ansage vor. War der Ruf noch nicht angenommen, wird er automatisch vor Ausführung dieser Aktion angenommen.

Die Aktion wird beendet







- durch Auflegen (Abbruch des Anrufs) durch den Anrufer,
- nach dem Abspielen der Ansage.

So legen Sie die Parameter für die Aktion zum Abspielen einer Ansage fest

- 1 Definieren Sie die Ansage.



Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 2 Klicken Sie auf „OK“.

2.6.2 Durchstellen

Die Aktion „Durchstellen“ stellt den Ruf an die Zielrufnummer durch. Ein Zeitlimit (Timeout) begrenzt den Zeitraum, in dem versucht wird, eine Verbindung aufzubauen.

Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- falls die Zielrufnummer besetzt ist,
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- nach Ablauf des Timeouts, falls der Ruf nicht durchgestellt werden konnte.

So legen Sie die Parameter für das Durchstellen fest

- 1 Legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird. Möglich sind eine Telefonnummer, ein symbolischer Name (sofern dieser im

Telefonbuch erfasst ist) oder das ursprüngliche Ziel. Die Telefonnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch bzw. der Dropdownliste auswählen.



Wird bei der Weiterleitung z. B. an ein Handy eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs sowie zum Thema „Parallele Rufsignalisierung“ entnehmen Sie der Swyxt! Dokumentation.

- 2 Geben Sie im Feld „Ruf durchstellen für ... Sekunden zu“ an, wie lange versucht wird, die Zielrufnummer zu erreichen (Timeout). Geben Sie hier eine „0“ ein, so kommt der Anruf nicht zu Ihnen zurück, sondern wird „für immer“ durchgestellt. (Die meisten Telefongesellschaften beenden eine nicht angenommene Verbindung nach einer bestimmten Zeit, die Deutsche Telekom z.B. nach zwei Minuten.)
- 3 Legen Sie fest, ob der Ruf auch auf Ihrem Swyxt! Mobile-Gerät signalisiert werden soll.
- 4 Legen Sie fest, ob mit dem Call Routing des Ziel fortgesetzt werden soll.



Wird das Call Routing des Ziels aktiviert, so kehrt dieser Ruf nicht mehr zu Ihnen zurück, sondern wird nach den Regeln des Ziels weiterbehandelt. Aktionen, die den Ruf selber betreffen können nicht mehr ausgeführt werden.

- 5 Klicken Sie auf „OK“.

2.6.3 Durchstellen via DTMF

Die Aktion „Durchstellen via DTMF“ führt dazu, dass der eingehende Ruf angenommen wird, sofern dies nicht durch eine vorhergehende Aktion geschehen ist. Das System wartet dann auf die Eingabe einer Zahlenfolge durch den Anrufer über Tonwahl, die dieser mit der Raute-Taste (#) abschließen muss. Anschließend wird versucht, den Ruf an die vom Anrufer eingegebene Nummer durchzustellen.



Da für diese Aktion keine Parameter festgelegt werden, erscheint kein Dialog zur Parametereingabe.



Wird bei der Weiterleitung via DTMF eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

2.6.4 E-Mail versenden

Die Aktion „E-Mail versenden“ versendet eine E-Mail, die eine aufgenommene Nachricht enthalten kann, siehe *Nachricht aufnehmen*, Seite 37.



Sie müssen zuerst eine Nachricht aufnehmen, wenn Sie diese in einer E-Mail verschicken möchten.

Sie können für die E-Mail individuell eine Betreffzeile und einen E-Mail-Text formulieren. Für beide Eingaben ist es möglich, Platzhalter für rufspezifische Informationen zu verwenden, die von SwyxServer beim Versenden der E-Mail automatisch durch den entsprechenden Wert ersetzt werden.

Folgende Platzhalter sind möglich:

- %n = Nummer des Anrufers
- %u = Name des Anrufers, nur bei internen Rufen
- %d = Datum und Zeit bei Ausführung der Aktion (Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS)
- %l = Länge der aufgenommenen Datei (<<gespeicherten temporäre Datei>>), die auf dem SwyxServer abgelegt ist (Format: mm:ss).

Die Aktion wird nach dem Versenden der E-Mail beendet.



Nachrichten mit einer Länge unter 2 Sekunden werden nicht weitergeleitet.

So legen Sie die Parameter für die Aktion zum Versenden einer Sprachnachricht als E-Mail fest

- 1 Legen Sie im Feld „E-Mail senden an“ den Empfänger der E-Mail fest.

- 2 Geben Sie im Feld „Betreff“ den Betreff für die E-Mail ein.
- 3 Geben Sie im Feld „Text“ den Text der E-Mail ein.
- 4 Aktivieren Sie „Aufgenommene Nachrichten anfügen“, um die aufgenommene Datei als Anhang mitzusenden.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.

2.6.5 Fernabfrage



Die Anzahl der Sprachnachrichten, die zur Fernabfrage bereit gestellt werden, ist auf die aktuellsten hundert begrenzt.

Es wird unterschieden zwischen

- der Standard-Fernabfrage
Diese Fernabfrage ist für einen Benutzer in allen Regeln dieselbe (Standard) Fernabfrage. Diese Fernabfrage kann auch in den Umleitungsregeln von SwyxIt! direkt festgelegt werden. Wird die Standard-Fernabfrage geändert, so ändert sie sich für alle Umleitungsregeln!
- einer speziellen Fernabfrage
Diese Fernabfrage wird im Call Routing Manager speziell für eine Regel festgelegt, z.B. mit einem besonderen Kennwort. Die Standard-Fernabfrage wird dabei nicht verändert.

Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) erhalten Sie von Ihrem Administrator. Haben Sie parallel zu Ihrem SwyxPhone auch die Möglichkeit in SwyxIt! die Standard-Fernabfrage zu konfigurieren, so können Sie dort die PIN verändern.

So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage oder eine spezielle Fernabfrage fest

- 1 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten.
- 2 Legen Sie hier die PIN fest, mit der Sie sich später bei der Fernabfrage identifizieren. Wählen Sie eine mindestens fünfstellige, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.
Konfigurieren Sie die Standard-Fernabfrage innerhalb einer Umleitung bzw. Systemregel, so wird die Benutzer-PIN immer abgefragt. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, für die diese Umleitung konfiguriert wurde, so wird die Benutzer-PIN nicht abgefragt.
- 3 Geben Sie die PIN im Feld „PIN bestätigen:“ erneut ein.

2.6.6 FollowMe (Ruf weiterleiten)

Die FollowMe-Aktion versucht den angerufenen Teilnehmer (Sie) unter verschiedenen Rufnummern zu erreichen:

- Als Erstes legen Sie fest, ob der Anruf sofort angenommen wird oder nicht, unabhängig davon, ob der Ruf durchgestellt oder weitergeleitet wird.
- Wird der Ruf *sofort* angenommen, so wird eine Ansage abgespielt, zum Beispiel eine Begrüßung wie „Guten Tag, Sie sind mit der Firma xyz verbunden. Sie werden nun mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden“.
- Anschließend wird versucht, Ihnen den Ruf für eine gewisse Zeit zuzustellen und/oder an verschiedene andere Rufnummern weiterzuleiten. Für jede dieser Weiterleitungen muss eine Zeitdauer angegeben werden.
- Sie können festlegen, ob der Anrufer mit Ihrer Voice Box (Anrufbeantworter) verbunden wird, wenn alle Weiterleitungen erfolglos waren.

- Sie können bestimmen, ob dem Anrufer vor jedem Weiterleiten eine entsprechende Ansage vorgespielt wird. Dabei ist auch ein Abbruch der Weiterleitung mit der Raute-Taste (#) und das Durchschalten zur Voice Box möglich. Beispiel für die entsprechende Ansage: „Sie werden nun weitergeleitet. Wenn Sie direkt mit dem Anrufbeantworter des Teilnehmers verbunden werden möchten, drücken Sie die Raute-Taste“.
- Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Voice Box von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- wenn eine Sprachnachricht des Anrufers aufgezeichnet wurde oder
- nach Beenden der Fernabfrage.



Wird bei der Weiterleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

So legen Sie die Parameter für die Aktion FollowMe fest

- 1 Um den Anruf sofort anzunehmen,
 - aktivieren Sie „Ruf annehmen, Ansage spielen:“ und
 - definieren die Datei für die Ansage.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 2 Um den Anruf eine bestimmte Zeit an Ihrem Arbeitsplatz zu signalisieren (Ihr Telefon „klingelt“),
 - aktivieren Sie „Ruf durchstellen zum ursprünglichen Ziel für“ und
 - geben Sie ein, wie lange bis zum Beginn der Weiterleitung gewartet wird.
- 3 Um den Anruf umzuleiten (1. Weiterleitung),
 - aktivieren Sie „Ruf durchstellen zu“ und
 - legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird (Möglich sind eine Telefonnummer oder ein symbolischer Name, sofern dieser im Telefonbuch erfasst ist. Die Telefonnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch auswählen.) und
 - legen Sie fest, nach welcher Zeitdauer der Umleitungsversuch abgebrochen wird, wenn er nicht erfolgreich war.

Zur Nutzung der „Parallelen Rufsignalisierung“ können Sie weitere externe Rufnummern eingeben. Somit wird der durchgestellte Ruf parallel auf allen durch die eingegebenen Rufnummern referenzierten Endgeräten signalisiert. Das Gespräch wird über das Endgerät geführt, durch welches der Ruf zuerst angenommen wurde. Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs sowie zum Thema „Parallele Rufsignalisierung“ entnehmen Sie der Swyx!t! Dokumentation.

- 4 Für den Fall, dass der 1. Umleitungsversuch nicht erfolgreich war, können Sie die 2. Weiterleitung festlegen (wie bei 1. Weiterleitung).
- 5 Für den Fall, dass der 2. Umleitungsversuch nicht erfolgreich war, können Sie die 3. Weiterleitung festlegen (wie bei 1. Weiterleitung).
- 6 Für den Fall, dass kein Umleitungsversuch erfolgreich war, können Sie „Ruf durchstellen zur Voice Box“ aktivieren, um den Anrufer mit der Voice Box zu verbinden.
- 7 Öffnen Sie die Registerkarte „Voice Box“.
- 8 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard Voice Box verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Voice Box (z. B. mit einer anderen Ansage) definieren möchten.

Möchten Sie die Standard Voice Box verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard Voice Box hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.




- 9 Um den Begrüßungstext festzulegen, aktivieren Sie „Begrüßung“. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .
Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
 - Durch Klicken auf können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 10** Aktivieren Sie „DTMF als Anrufer-ID verwenden“, um die Rufnummer des Anrufers zu erfragen, wenn diese nicht übermittelt wurde. In diesem Fall kann der Anrufer seine Rufnummer (Anrufer-ID) mit Hilfe von DTMF-Tönen übermitteln.
Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 11** Aktivieren Sie „Ansage“, um eine weitere Ansage festzulegen (nur sinnvoll, wenn Sie im vorherigen Bedienschritt die Anrufer-ID erfragt haben).
Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 12** Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtenlänge ... Sekunden“ an, wie lange die Nachricht des Anrufers aufgenommen wird (Timeout).
- 13** Bestimmen Sie im Feld „E-Mail senden an“, an wen die Sprachnachricht gesendet werden soll.
- 14** Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.
- 15** Wechseln Sie zur Registerkarte „Fernabfrage“.



- 16** Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten:
 - Möchten Sie die Standard-Fernabfrage verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard-Fernabfrage hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.
 - Die Registerkarte „Standard-Fernabfrage“ öffnet sich.
 - Möchten Sie eine spezielle, nur für diese Aktion geltende Fernabfrage einrichten, so aktivieren Sie die Option „Spezielle Fernabfrage verwenden“.
- 17** Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.
- 18** Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
Sie kehren zurück zum Fenster „Aktion: FollowMe“.
Für Informationen über den Einsatz der Voice Box siehe *Voice Box*, Seite 38.
Für Informationen über den Einsatz der Fernabfrage siehe *Fernabfrage*, Seite 32.

- 19** Aktivieren Sie „Ansgabe zwischen Verbindungen spielen“, um dem Anrufer vor jedem Umleitungsversuch eine entsprechende Ansgabe vorzuspielen.
Sie können die Ansgabe, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
Aktivieren Sie „Voice Box mit Hilfe der #-Taste starten“, um dem Anrufer die Möglichkeit zu bieten, durch Drücken der Raute-Taste sofort eine Nachricht in der Voice Box des gewünschten Teilnehmers zu hinterlassen.
- 20** Klicken Sie auf „OK“.

2.6.7 Nachricht aufnehmen


Die Aktion „Nachricht aufnehmen“ nimmt eine Nachricht des Anrufers auf. Die Aufnahmezeit kann zeitlich begrenzt werden (Timeout), damit die resultierende Datei nicht zu groß wird. Die Sprachnachricht wird mit diesem Anruf verknüpft gespeichert.

Die Aktion wird beendet

- durch Auflegen (Abbruch des Anrufs) durch den Anrufer,
- nach Ablauf des Timeout.

So legen Sie die Parameter für die Aktion zum Aufzeichnen einer Nachricht fest

- 1** Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtenlänge (3...600):“ an, wie lange die Ansgabe des Anrufers aufgenommen wird (Timeout).




- 2** Legen Sie fest, ob vor dem Beginn der Aufnahme ein Piepton gespielt werden soll.
- 3** Klicken Sie auf „OK“.

2.6.8 Ruf beenden

Die Aktion „Ruf beenden“ beendet einen Ruf, unabhängig davon, ob er schon angenommen wurde oder nicht.

So legen Sie die Parameter für die Aktion „Ruf beenden“ fest

- 1** Wählen Sie aus der Dropdownliste „Grund des Beendens“ die Ursache, die dem Anrufer als Grund für den Gesprächsabbruch übermittelt wird.



- 2** Klicken Sie auf „OK“.

2.6.9 Schleife

Mit dieser Aktion wird wiederholt versucht, einen Anruf an eine bestimmte Zielrufnummer durchzustellen. Zwischen den einzelnen Versuchen wird dem Anrufer eine weitere Ansgabe eingespielt, bei Besetzt eine durch den Systemadministrator festgelegte Besetzt-Ansgabe.







Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- falls die Zielrufnummer besetzt ist,
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- nachdem die definierte Anzahl der Schleifen erfolglos durchlaufen wurde
- nach Ablauf des Timeouts falls der Ruf nicht durchgestellt werden konnte.

So legen Sie die Parameter für die Schleife fest

- 1** Legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird. Möglich sind eine Telefonnummer, ein symbolischer Name (sofern dieser im

Telefonbuch erfasst ist) oder das ursprüngliche Ziel. Die Telefonnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch bzw. der Dropdownliste auswählen.

- 2 Geben Sie im Feld „Ruf durchstellen für ... Sekunden zu“ an, wie lange versucht wird, die Zielrufnummer zu erreichen (Timeout). Geben Sie hier eine „0“ ein, so kommt der Anruf nicht zu Ihnen zurück, sondern wird „für immer“ durchgestellt (Die meisten Telefongesellschaften beenden eine nicht angenommene Verbindung nach einer bestimmten Zeit, die Deutsche Telekom z.B. nach zwei Minuten).
- 3 Definieren Sie die Ansage.
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
 - Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 4 Legen Sie im Feld „Anzahl der Schleifen (Loops)“ fest, wie oft die Schleife durchlaufen werden soll.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.

2.6.10 Voice Box

Die Voice Box-Aktion verbindet den Anrufer mit einer von Ihnen für diese Aktion definierten Voice-Box:

- Als Erstes kann ein Begrüßungstext abgespielt werden.
 - Sie können festlegen, dass die Rufnummer des Anrufers ermittelt wird (Anrufer-ID-Behandlung).
Wenn die Rufnummer (Anrufer-ID) des Anrufers automatisch übermittelt wird, so wird diese bei der aufgezeichneten Sprachnachricht des Anrufers gespeichert. So können Sie den Anrufer später unter dieser Rufnummer zurückrufen.
Wird keine Rufnummer übermittelt, dann können Sie die Rufnummer folgendermaßen erfragen: Die Anrufer-ID-Ansage wird abgespielt zum Beispiel mit der Ansage „Bitte wählen Sie nun auf Ihrem Telefon die Rufnummer, unter der Sie erreichbar sind. Schließen Sie die Rufnummer mit der Raute-Taste ab“. Alle eingehenden DTMF-Tasten bis zur Raute-Taste (#), die der Anrufer eingibt, werden als Anrufer-ID gespeichert.
 - Sie können eine weitere Ansage abspielen mit der Aufforderung, eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Danach erfolgt automatisch die Ausgabe eines Pieptons.
 - Die Sprachnachricht des Anrufers wird aufgezeichnet. Die Aufnahmezeit kann zeitlich begrenzt werden (Timeout), damit die Datei mit der aufgezeichneten Sprachnachricht nicht zu groß wird.
 - Sie können hier die Möglichkeit zur Fernabfrage einrichten.
- Die Aktion wird beendet
- durch Auflegen (vor oder nach Aufzeichnung der Sprachnachricht) durch den Anrufer oder
 - nach Ablauf des Timeout.



Die Parameter der Voice Box-Aktion, z.B. der Begrüßungstext und die Länge der Aufnahme, die hier festgelegt werden, verändern nicht die Einstellungen der Standard Voice Box. In dieser Voice Box können Sie z.B. speziellere Ansagetexte wählen.

So legen Sie die Parameter einer Voice Box fest

- 1 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard Voice Box verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Voice Box (z. B. mit einer anderen Ansage) definieren möchten.
Möchten Sie die Standard Voice Box verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard Voice Box hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.
- 2 Um den Begrüßungstext festzulegen, aktivieren Sie „Begrüßung“.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .


Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.

- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 3 Aktivieren Sie „DTMF als Anrufer-ID verwenden“, um die Rufnummer des Anrufers zu erfragen, wenn diese nicht übermittelt wurde. In diesem Fall kann der Anrufer seine Rufnummer (Anrufer-ID) mit Hilfe von DTMF-Tönen übermitteln.
Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 4 Aktivieren Sie „Ansage“, um eine weitere Ansage festzulegen (nur sinnvoll, wenn Sie im vorherigen Bedienschritt die Anrufer-ID erfragt haben).
Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 5 Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtenlänge ... Sekunden“ an, wie lange die Nachricht des Anrufers aufgenommen wird (Timeout).
- 6 Bestimmen Sie im Feld „E-Mail senden an“, an wen die Sprachnachricht gesendet werden soll.
- 7 Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.
- 8 Wechseln Sie zur Registerkarte „Fernabfrage“.



- 9 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten:
 - Möchten Sie die Standard-Fernabfrage verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard-Fernabfrage hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“. Die Registerkarte „Standard-Fernabfrage“ öffnet sich.
 - Möchten Sie eine spezielle, nur für diese Aktion geltende Fernabfrage einrichten, so aktivieren Sie die Option „Spezielle Fernabfrage verwenden“.
- 10 Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.
- 11 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

2.7 Systemregeln







Im Regelbuch des Call Routing Managers finden Sie die sogenannten Systemregeln, die mit einem eigenen Symbol  gekennzeichnet sind. Sie repräsentieren die verschiedenen Arten der Umleitung. Diese Systemregeln können Sie nicht umbenennen, nicht kopieren und nicht entfernen, sondern lediglich die zugehörigen Parameter ändern. Die Parameter dieser Regeln können Sie auch in SwyxIt! direkt in der Konfiguration der Umleitungen festlegen.

Entsprechend der von Ihnen gewählten Einstellungen sind diese Regeln aktiv bzw. inaktiv.

So ändern Sie die Parameter einer Systemregel

Bei Systemregeln können Sie nur die Parameter der Regel ändern.

- 1 Klicken Sie unter „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden“ auf die zu ändernde Regel.
Der Inhalt der Regel wird unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“ angezeigt.
- 2 Klicken Sie in der Regelbeschreibung auf den Parameter, den Sie ändern möchten, oder doppelklicken Sie auf die Regel.
Es erscheinen die Registerkarten mit den aktuellen Regel-Parametern.
- 3 Geben Sie die gewünschten Angaben ein.
 - **Sofortige Umleitung**
Diese Systemregel legt fest, wohin alle für Sie eingehenden Rufe direkt umgeleitet werden, siehe *So leiten Sie alle Anrufe um (sofortige Rufumleitung)*, Seite 41.
 - **Verzögerte Umleitung**
Mit Hilfe dieser Umleitung legen Sie fest, wie Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz das Telefon für eine bestimmte Zeit haben klingeln lassen oder Sie nicht an SwyxServer angemeldet sind, siehe *So leiten Sie Anrufe um, die Sie nicht annehmen (verzögerte Rufumleitung)*, Seite 43.
 - **Umleiten bei Besetzt**
Hier definieren Sie, wohin ein für Sie eingehender Ruf umgeleitet wird, wenn Sie gerade telefonieren und Sie keinen Zweitanruf zulassen haben, siehe *So leiten Sie Anrufe um, wenn Sie bereits telefonieren (Umleiten bei Besetzt)*, Seite 44.

- 4 Um die Standard Voice Box zu ändern, wechseln Sie zur Registerkarte „Standard Voice Box“.
- 5 Schalten Sie „Begrüßung“ ein, um den Begrüßungstext festzulegen.
- 6 Definieren Sie die vorzuspielende Ansage (WAV-Datei). Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf  .
Klicken Sie auf  , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf  , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf  : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf  .
 - Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 7 Schalten Sie „Sprachnachricht aufzeichnen“
 - ein, um den Anrufern eine Ansage vorzuspielen **und** Sprachnachrichten aufzuzeichnen.
Hier können Sie auch die Länge der Aufzeichnung zeitlich begrenzen, damit die Dateien, in denen die Nachrichten abgelegt werden, nicht zu groß werden.
 - aus, um den Anrufern nur eine Ansage vorzuspielen, aber **keine** Sprachnachrichten aufzuzeichnen.
- 8 Im Feld „Sprachnachricht an folgende E-Mail-Adresse versenden“ legen Sie fest, an welche E-Mail-Adresse alle Sprachnachrichten gesendet werden.
- 9 Jede aufgezeichnete Sprachnachricht finden Sie dann in Ihrem E-Mail-Client (z.B. Outlook) als Anlage einer E-Mail. Um diese Sprachnachricht abzuhören, doppelklicken Sie auf die Anlage.



Beachten Sie, dass die Parameter der Umleitungen, welche Sie über das Menü „Einstellungen“ bzw. das Kontextmenü der Taste „Umleitung“ festgelegt haben hier verändert werden.

- 11 Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.
- 12 Um die Fernabfrage zu ändern, wechseln Sie zur Registerkarte „Standard-Fernabfrage“.
- 13 Geben Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage ein, siehe *Fernabfrage*, Seite 32.
- 14 Klicken Sie auf „OK“, um die Parameter zu bestätigen.
Die Regelbeschreibung mit den geänderten Parametern wird angezeigt.


2.7.1 Sofortige Umleitung

Mit der sofortigen Umleitung legen Sie Umleitungen fest, die für alle für Sie eingehenden Telefonanrufe direkt, d. h. ohne Verzögerung, gelten. Ist die sofortige Umleitung nicht aktiviert, können Sie Anrufe auch verzögert weiterleiten, siehe auch *Verzögerte Umleitung*, Seite 43, oder im Falle, dass Sie bereits telefonieren, speziell umleiten siehe *Umleiten bei Besetzt*, Seite 44.


Die sofortige Umleitung können Sie auch von einem anderen Telefonanschluss aus ändern.

So leiten Sie alle Anrufe um (sofortige Rufumleitung)

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z.B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“.



- 2 Aktivieren Sie die Option „Alle Rufe sofort umleiten“, wenn Sie die eingestellte Umleitungsregel sofort aktivieren möchten (entspricht der aktivierten Taste „Umleitung“ auf der Bedienoberfläche) oder lassen Sie das Kontrollkästchen „Alle Rufe sofort umleiten“ deaktiviert, wenn Sie später durch Klicken der Umleitungstaste die eingestellte sofortige Umleitung aktivieren wollen.



- 3 Schalten Sie „Standardumleitung (aktivierbar über die Umleitungstaste)“ ein, um festzulegen, wohin die Anrufe umgeleitet werden, wenn Sie auf der Bedienoberfläche auf die Taste „Umleitung“ klicken.
Sie können das Umleitungsziel
- direkt eingeben
oder
 - aus dem Telefonbuch auswählen.
oder
 - die Standard Voice Box einschalten.
- 4 Schalten Sie „Vorübergehende Umleitung“ ein, um Anrufe umzuleiten, **ohne** die Einstellungen für die Taste „Umleitung“ zu verändern.

Wenn Sie die Umleitung über die Bedienoberfläche später ausschalten, so wird die hier eingestellte Umleitung beim nächsten Einschalten über die Taste „Umleitung“ **nicht** verwendet, sondern die Einstellung unter „Standardumleitung (aktivierbar über die Umleitungstaste)“.

Damit können Sie eine temporäre Umleitung benutzen, ohne Ihre Standardumleitung ändern und später wiederherstellen zu müssen.

- 5 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.
- 6 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um die Standard Voice Box bzw. die Standard-Fernabfrage zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standard Voice Box umgeleitet, so sind die Einstellungen aktiv, die Sie auf der Registerkarte „Standard Voice Box“ festlegen.

Die auf dieser Registerkarte festgelegten Parameter können Sie auch von einem anderen Telefonanschluss aus verändern.


2.7.2 Verzögerte Umleitung


Mit Hilfe dieser Umleitung können Sie festlegen, ob Telefonanrufe weitergeleitet werden, wenn

- Sie das Telefon für eine bestimmte Zeit haben klingeln lassen oder
- Sie nicht an SwyxServer angemeldet sind.

So leiten Sie Anrufe um, die Sie nicht annehmen (verzögerte Rufumleitung)

- 1 Aktivieren Sie die Option „Rufe umleiten nach <Anzahl> Sekunden zu:“, um Anrufe umzuleiten, wenn Sie den eingehenden Ruf nicht innerhalb dieser Zeit annehmen.





Diese Option wird verwendet, wenn

- kommende Rufe eine bestimmte Zeit an Ihrem Telefon signalisiert wurden und Sie den Ruf nicht angenommen haben oder
- Sie nicht an SwyxServer angemeldet sind (z.B. weil Sie Ihren PC schon ausgeschaltet haben).

Stellen Sie außerdem eine Wartezeit ein.

Sollen Rufe, die ohne Rückfrage an Sie weitergeleitet werden, nicht weiter umgeleitet werden, so stellen Sie für die verzögerte Umleitung eine Wartezeit von mehr als 20 Sekunden ein. Innerhalb dieser Zeit wird die „Übergabe ohne Rückfrage“ zum Weiterleitenden zurückgegeben und dieser kann dann den Anrufer mit einem anderen Kollegen verbinden.

Sie können das Umleitungsziel

- direkt eingeben

- oder
- aus dem Telefonbuch auswählen.
- oder
- die Standard Voice Box einschalten.

2 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um die Standard Voice Box bzw. die Standard-Fernabfrage zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standard Voice Box umgeleitet, so sind die Einstellungen aktiv, die Sie auf der Registerkarte „Standard Voice Box“ festlegen.


Die beiden Arten der Umleitung (*verzögert* oder *bei besetztem Anschluss*) können gleichzeitig eingeschaltet sein. Bei einem Anruf erkennt SwyxIt! automatisch, ob die Leitung frei oder besetzt ist, und wendet die entsprechende Umleitung an.

2.7.3 Umleiten bei Besetzt

Mit Hilfe dieser Umleitung können Sie festlegen, ob Telefonanrufe weitergeleitet werden, wenn Ihr Anschluss besetzt ist (d. h. Sie gerade telefonieren).

So leiten Sie Anrufe um, wenn Sie bereits telefonieren (Umleiten bei Besetzt)

1 Klicken Sie auf die Registerkarte „Umleiten bei Besetzt“.



- 2 Sie können das Umleitungsziel
 - direkt eingeben
 - oder
 - aus dem Telefonbuch auswählen
 - oder
 - die Standard Voice Box einschalten.
- 3 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um die Standard Voice Box bzw. die Standard-Fernabfrage zu konfigurieren.

Haben Sie auf Ihre Standard Voice Box umgeleitet, so sind die Einstellungen aktiv, die Sie auf der Registerkarte „Standard Voice Box“ festlegen.

Die beiden Arten der Umleitung (verzögert oder bei besetztem Anschluss) können gleichzeitig eingeschaltet sein. Bei einem Anruf erkennt Swyxlt! automatisch, ob die Leitung frei oder besetzt ist, und wendet die entsprechende Umleitung an.



Wird bei der Umleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

2.7.4 Mobile Erweiterungen

Auf der Registerkarte „Mobile Erweiterungen“ können Sie eine Rufsignalisierung auf einem externen Gerät (siehe *Parallele Rufsignalisierung*, Seite 45) oder einem Swyxlt! Mobile festlegen. Mit der parallelen Rufsignalisierung werden eingehende Rufe zusätzlich an einem oder mehreren externen Geräten (z. B. ISDN-Telefon oder Mobiltelefon) signalisiert und können dort auch angenommen werden.

Mit Swyxlt! Mobile können Sie ein Mobiltelefon in Ihr System integrieren. Dazu muss Swyx Mobile verfügbar sein und die Nutzung durch den Administrator freigeschaltet und konfiguriert sein.

Parallele Rufsignalisierung

Swyxlt! Mobile und MobileExtensionManager

2.7.4.1 Parallele Rufsignalisierung

Mit der parallelen Rufsignalisierung werden eingehende Rufe zusätzlich an einem oder mehreren externen Geräten (z.B. ISDN-Telefon oder Mobiltelefon) signalisiert und können dort auch angenommen werden. Hier geben Sie die Telefonnummer eines beliebigen Gerätes an. Mit der parallelen Rufsignalisierung stehen keine weiteren SwyxWare-Funktionen am Endgerät zur Verfügung. Wenn Sie weitere Telefonie-Funktionen nutzen möchten, können Sie die mobilen Erweiterungen direkt per DTMF oder mit einem Swyxlt! Mobile-Client verwenden.

So legen Sie fest, an welchen Rufnummern Anrufe parallel signalisiert werden sollen

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z.B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“.

Eigenschaften von Benutzer Jones, John

Sofortige Umleitung Verzögerte Umleitung Umleiten bei Besetzt
Standard Voice Box Standard-Fernabfrage Mobile Erweiterungen

Hier können Sie festlegen, dass Rufe für die Geräte dieses Benutzers gleichzeitig an externe Rufnummern geleitet werden.

Parallelrufe
☒ Parallele Rufsignalisierung verwenden
Externe Nummer für Parallelruf: +4917212345678

Mobile Erweiterungen
☐ Mobile Erweiterungen verwenden
Die Anrufnummer/Mobile ID wird verwendet, um ankommende Rufe von einem Mobiltelefon zu authentifizieren. Alle Telefonnummern müssen im kanonischen Format eingegeben werden.

Nummer des Mobiltelefons:
Anrufnummer/Mobile ID:

OK Abbrechen Hilfe

- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Mobile Erweiterungen“.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Parallele Rufsignalisierung verwenden“, wenn Ihre eingehenden Rufe noch an einem weiteren externen Gerät signalisiert werden sollen.
- 4 Geben Sie dann die externen Rufnummern im kanonischen Rufnummernformat ein. Wenn der Ruf an mehr als einem externen Gerät signalisiert werden soll, geben Sie die Nummern nacheinander mit einem Semikolon getrennt ein.



Wird bei der Umleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

- 5 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

2.7.4.2 SwyxIt! Mobile und MobileExtensionManager

Der MobileExtensionManager bietet Ihnen Zugriff auf die mobilen Erweiterungen. Damit können Sie Ihr Mobiltelefon bequem in die SwyxWare-Umgebung integrieren. Diese Funktion muss durch den Administrator

eingesetzt und aktiviert werden. Die mobilen Erweiterungen können Sie direkt per DTMF oder bequem mit einem SwyxIt! Mobile-Client nutzen.

Eingehende Rufe, die an Ihre öffentliche oder interne Rufnummer gerichtet sind, werden dann auf allen Endgeräten (z. B. IP-Telefon und /oder SwyxIt! im Büro) sowie auf Ihrem Mobiltelefon signalisiert. Damit sind Sie zu jeder Zeit über Ihre „normale“ Büronummer auch auf dem Mobiltelefon erreichbar. Weiterhin können Sie mit den mobilen Erweiterungen viele der gewohnten SwyxWare-Funktionen, wie Konferenzen, Halten, Rufumleitung, Mitschneiden und Voice Box nutzen.

So legen Sie die Einstellungen für SwyxIt! Mobile und die mobilen Erweiterungen fest

- 1 Rufen Sie den Eigenschaftendialog auf, z.B. im Menü „Einstellungen | Umleitungen konfigurieren...“.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte „Mobile Erweiterungen“.

Eigenschaften von Benutzer Jones, John

Sofortige Umleitung Verzögerte Umleitung Umleiten bei Besetzt
Standard Voice Box Standard-Fernabfrage Mobile Erweiterungen

Hier können Sie festlegen, dass Rufe für die Geräte dieses Benutzers gleichzeitig an externe Rufnummern geleitet werden.

Parallelrufe
☐ Parallele Rufsignalisierung verwenden
Externe Nummer für Parallelruf:

Mobile Erweiterungen
☒ Mobile Erweiterungen verwenden
Die Anrufnummer/Mobile ID wird verwendet, um ankommende Rufe von einem Mobiltelefon zu authentifizieren. Alle Telefonnummern müssen im kanonischen Format eingegeben werden.

Nummer des Mobiltelefons: +491711234567
Anrufnummer/Mobile ID: +491711234567;123

OK Abbrechen Hilfe

- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Mobile Erweiterungen verwenden“. Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn der

Administrator die Nutzung von Swyxlt! Mobile bzw. den mobilen Erweiterungen entsprechend eingerichtet hat.

- 4 Geben Sie im Feld „Nummer des Mobiltelefons“ die Rufnummer Ihres mobilen Gerätes im kanonischen Rufnummernformat ein. Wenn der Ruf an mehr als einem externen Gerät signalisiert werden soll, geben Sie die Nummern nacheinander mit einem Semikolon getrennt ein. Diese Rufnummer wird verwendet, um eingehende Rufe vom SwyxWare an Ihr mobiles Gerät durchzustellen.
- 5 Geben Sie im Feld „Anrufernummer/Mobile ID“ die Rufnummer ein, mit der Ihr mobiles Gerät am SwyxServer erkannt wird. Die Mobile ID ist eine numerische Zahlenfolge (z. B. 1357) und wird beispielsweise dann zur Authentifizierung genutzt, wenn die Anrufernummer nicht signalisiert wird oder sie nicht am SwyxServer konfiguriert wurde. Diese ist normalerweise identisch mit der im Feld „Nummer des Mobiltelefons“ angegebenen Rufnummer.
- 6 Klicken Sie auf „OK“ oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte um weitere Umleitungen zu konfigurieren.

2.7.5 Standard Voice Box

In den Systemregeln können Sie mit Hilfe der Registerkarte „Standard Voice Box“ die Einstellungen Ihrer Standard Voice Box konfigurieren.

Sie können einen Begrüßungstext festlegen. Jeder Teilnehmer, der eine Sprachnachricht für Sie hinterlassen will, hört zunächst diese Ansage. Sie bestimmen ebenfalls, ob Anrufer überhaupt eine Nachricht hinterlassen können und wohin die Sprachnachricht gesendet wird.

Weiter können Sie hier die Möglichkeit zur Fernabfrage einräumen. Mit der Fernabfrage können Sie z.B. Ihre Sprachnachrichten von einem anderen Anschluss aus abhören oder Ihre sofortige Umleitung verändern.

Die Aufzeichnung wird beendet

- mit dem Auflegen des Anrufers
- nach Ablauf der maximalen Aufnahmezeit
- nach einer Sprechpause von fünf Sekunden
- nach Eingabe von '#’.


Nach Aufzeichnung der Sprachnachricht kann der Anrufer die Aufzeichnung überprüfen und gegebenenfalls erneut aufsprechen. Das Menü hierzu wird im Anschluss an die Aufzeichnung eingeblendet.


Die hier definierten Parameter gelten immer dann, wenn der Ruf zur Standard Voice Box umgeleitet wird.



Der Anrufer kann jederzeit die Ansage bzw. die Aufzeichnung einer Nachricht durch die Eingabe einer '0' abbrechen. In diesem Fall wird er dann zur Zentrale weitergeleitet.




So konfigurieren Sie Ihre Standard Voice Box

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte „Standard Voice Box“.



- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Begrüßung“, um den Begrüßungstext festzulegen.
Bei der Installation hat der Ansagen-Assistent Sie bereits aufgefordert, die Ansage für die Sprachnachricht aufzusprechen. Sie können diese Ansage jederzeit im Menü „Einstellungen | Ansagen-Assistent“ ändern.
- 3 Definieren Sie die vorzuspielende Ansage.
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Festplatte durch Klicken auf .

Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.

- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 4 Schalten Sie „Sprachnachricht aufzeichnen“
 - ein, um den Anrufern eine Ansage vorzuspielen und Sprachnachrichten aufzuzeichnen. Hier können Sie auch die Länge der Aufzeichnung zeitlich begrenzen, damit die Dateien, in denen die Nachrichten abgelegt werden, nicht zu groß werden.
 - aus, um den Anrufern nur eine Ansage vorzuspielen, aber **keine** Sprachnachrichten aufzuzeichnen.








Es empfiehlt sich eine Begrenzung der Nachrichtenlänge, da eine Sprachnachricht pro Aufzeichnungssekunde je nach Komprimierung einen Speicherplatz von 2 bis 16 KB benötigt (einer Ansage von 14 Sekunden entsprechen z. B. 28 bis 224 KB, einer Ansage von 1:21 Minuten bis zu 1,2 MB).

- 5 Im Feld „Sprachnachricht an folgende E-Mail-Adresse versenden“ legen Sie fest, an welche E-Mail-Adresse alle Sprachnachrichten gesendet werden.
Jede aufgezeichnete Sprachnachricht finden Sie dann in Ihrem E-Mail-Client (z. B. Outlook) als Anlage einer E-Mail. Um diese Sprachnachricht abzuhören, doppelklicken Sie auf die Anlage.
- 6 Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre

Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.

Aufzeichnung bearbeiten

Nach der Aufzeichnung einer Sprachnachricht stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

DTMF-Eingabe	
	Abbrechen der Sprachnachricht und Weiterleiten an die Zentrale
	Speichern und Versenden der aufgezeichneten Nachricht
	Abhören der aufgezeichneten Nachricht
	Erneutes Aufnehmen einer Sprachnachricht. Die vorhergehende Nachricht wird gelöscht.
	Starten der Fernabfrage, sofern diese konfiguriert ist.

Die Auswahl der Menüpunkte erfolgt über DTMF-Töne, die der Anrufer mit seinem Telefon eingibt.


2.7.6 Standard-Fernabfrage

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Sprachnachrichten von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

So legen Sie die Parameter für die Standard-Fernabfrage fest

- 1 Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.
Wählen Sie eine fünfstelligen, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.

Konfigurieren Sie die Standard-Fernabfrage innerhalb einer Umleitung bzw. Systemregel, so wird die Benutzer-PIN immer abgefragt, ein Kontrollkästchen hierfür existiert nicht. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, für die diese Umleitung konfiguriert wurde, so wird die Benutzer-PIN nicht abgefragt.



2 Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf „OK“.

Mit Hilfe Ihrer Angaben ist es nun für SwyxServer möglich, bei einer Fernabfrage abzufragen und Ihnen die Sprachnachrichten zur Verfügung zu stellen.

2.8 Beispielregeln

Wenn bei der Einrichtung Ihres SwyxWare Benutzerkontos auch die im Standard-Lieferumfang enthaltenen Regel-Beispiele installiert wurden, finden Sie bereits ein Regelbuch mit einer Reihe von Regeln vor. Diese lassen sich für unterschiedliche Zwecke definieren, zum Beispiel beginnen Regeln

- für eine Telefonzentrale mit „Zentrale“,
- für einen Mitarbeiter mit „Mitarbeiter“ und

- Regeln, die für ein Sekretariat geeignet sind, mit „Sekretariat“.

Die Beispielregeln und die dazugehörigen Ansagen befinden sich in der Datenbank innerhalb ihrer Benutzerdateien. Dadurch können Sie diese Regeln beliebig verändern oder löschen, ohne andere Benutzer zu beeinträchtigen.

Die Beispielregeln enthalten mitgelieferte Beispiele für Aktionsfolgen, wobei die Namen der Aktionsfolgen mit den Namen der Beispielregeln, in denen die jeweilige Aktionsfolge verwendet wird, übereinstimmen. Folgende Beispielaktionsfolgen sind enthalten:

- Mitarbeiter Urlaub
- Mitarbeiter abwesend
- Mitarbeiter anwesend
- Mitarbeiter besetzt
- Sekretariat, keine Arbeitszeit
- Zentrale besetzt, Arbeitszeit
- Zentrale erreichbar, Arbeitszeit
- Zentrale, Arbeitszeit, interne Anrufe
- Zentrale, am Wochenende
- Zentrale, keine Arbeitszeit

Diese Aktionsfolgen können Sie zur Erstellung eigener Aktionsfolgen verwenden, indem Sie die Beispieldaten und Ansagen durch eigene Angaben ersetzen und die einzelnen Aktionen ggf. anpassen.

3 Der Grafische Skript Editor

Der Grafische Skript Editor ist eine Erweiterung des Call Routing Managers, die dem Anwender eine komfortable Oberfläche bietet, um insbesondere komplexe Regeln für die Rufbehandlung übersichtlich darzustellen. Die mit ihm erstellten Regeln werden – wie die mit dem Regel-Assistenten erstellten – auf SwyxServer abgelegt und in der im Call Routing Manager festgelegten Reihenfolge durchlaufen. Der Grafische Skript Editor bietet dem Anwender mit anschaulichen Symbolen und Werkzeugen die Möglichkeit, komplexe Abläufe bei der Entscheidung über die Weiterleitung eingehender Telefonate festzulegen. Der Anwender kann über situationsbedingte Nachrichten in einen „Dialog“ mit dem Anrufer eintreten und aufgenommene Nachrichten speichern, weiterleiten oder abrufen. Der Grafische Skript Editor ist Bestandteil des Optionspaketes SwyxECR (Extended Call Routing).

Diese Dokumentation beschreibt, wie der Grafische Skript Editor von SwyxWare arbeitet und wie die Regeln und Aktionen definiert, geprüft und aktiviert werden können.



Beachten Sie bei der Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

Eine detaillierte Beschreibung der Zusammenarbeit des Grafischen Skript Editors mit dem Call Routing Manager finden Sie in 2.2 **Regel-Assistent oder Grafischer Skript Editor?**, Seite 14

3.1 Wofür setze ich den Grafischen Skript Editor ein?

Im Basisprodukt erfolgt das Aufstellen neuer Call Routing Regeln durch den Nutzer allein mit der Unterstützung des Regel-Assistenten. Der Grafische Skript Editor bietet die Möglichkeit, Regeln und Aktionsfolgen graphisch zu erstellen. Die aus dem Regel-Assistenten bekannten Situationen (z.B. Kalender Status, Zeiten, Rufnummer des Anrufers) und Aktionen (z. B. Voice Box, Rufumleitungen, Ansagen) stehen in Form von Blöcken mit benutzerdefinierten Parametern zur Verfügung. Die Verbin-

dung zwischen den Blöcken erfolgt übersichtlich durch Pfeile, welche die Aktionspfade darstellen. So können auch komplexe Rufbehandlungsszenarien auf übersichtliche Art und Weise in Form eines sich verzweigenden Flussdiagramms erstellt werden. Die so erzeugten Regeln werden dann wie gewohnt im Call Routing Manager angeordnet und entsprechend abgearbeitet.

Die Möglichkeit DTMF-Töne zu erkennen und auszuwerten, erlaubt eine interaktive, durch den Anrufer gesteuerte, intelligente Rufbehandlung (Interactive Voice Response). Eingehende Rufe können entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen des Anrufers an den verantwortlichen Mitarbeiter vermittelt werden.

Die graphische Darstellung der Rufbehandlung in Form von miteinander verbundenen Blöcken erlaubt eine beinahe intuitive Erstellung auch größerer intelligenter Regelwerke.

Sie finden in *Wir erstellen ein einfaches Beispiel*, Seite 50 eine schrittweise Anleitung zur Erstellung eines Skripts, für weitere Anwendungsbeispiele siehe *Beispiele*, Seite 167.

Weitere Online Hilfen

Produkt	WWW-Link
SwyxIt!	help.swyx.com/cpe/latest.version/Client/Swyx/de-DE/index.html
SwyxWare Administration	help.swyx.com/cpe/latest.version/Administration/Swyx/de-DE/index.html
SwyxFax Client	help.swyx.com/cpe/latest.version/FaxClient/Swyx/de-DE/index.html
Call Routing Manager	help.swyx.com/cpe/latest.version/CRM/Swyx/de-DE/index.html

3.2 Wir erstellen ein einfaches Beispiel


In diesem Kapitel wird die Funktionsweise des Grafischen Skript Editors anhand eines einfachen Beispiel-Skripts Schritt für Schritt erklärt.

Die folgende Rufbehandlung wurde als Beispiel gewählt:

Ein hereinkommender Ruf wird automatisch angenommen und der Anrufer hört eine Ansage. Nach dem Abspielen der Ansage oder bei Eingabe eines DTMF-Tons wird der Ruf an die Vermittlungszentrale weitergeleitet. Anschließend wird die Rufbehandlung als beendet betrachtet.


Wird die Verbindung während dieser Zeit unterbrochen (z.B. legt der Anrufer auf), so wird die Rufbehandlung als abgebrochen betrachtet. In diesem Falle können noch weitere Regeln vom Call Routing Manager abgearbeitet werden.

Alle Ansichten entsprechen der Standardeinstellung des Grafischen Skript Editors.




So erstellen Sie die Regel „Ein einfaches Beispiel“

- 1 Öffnen Sie den Call Routing Manager.
Es erscheint das Fenster „Call Routing Manager“.




- 2 Rufen Sie den Grafischen Skript Editor auf, um eine Regel zu erstellen, indem Sie im Call Routing Manager auf „Neue Regel...“ klicken.
Es erscheint das Fenster „Neue Regel“.








Das Fenster „Neue Regel“ erscheint nur dann, wenn Sie das Recht haben Regeln mit dem Grafischen Skript Editor zu bearbeiten. Siehe auch 2.2.1 **Benutzerrechte**, Seite 14.

- 3 Wählen Sie „Grafischer Skript Editor“ aus und klicken Sie auf „OK“. Der Grafische Skript Editor öffnet sich mit der Startseite.



- 4 Klicken Sie auf Symbol „Ansage spielen“  in der Menüleiste und klicken Sie erneut auf die Rasteroberfläche des Grafischen Skript Editors um den Block „Ansage spielen“ zu platzieren.
- 5 Doppelklicken Sie auf den Block „Ansage spielen“. Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von Ansage spielen“.







- 6 Definieren Sie auf der Registerkarte „Parameter“ die Ansage, die abgespielt werden soll. Sie können eine Ansage aus der Dropdownliste auswählen, selbst eine Ansage aufnehmen oder nach einer Ansagen-Datei suchen. Die ausgewählte Datei können Sie mit  anhören. Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Ansagen-Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das von dem Grafischen Skript Editor unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank des SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die weitere Nutzung in anderen Blöcken und Aktionen zur Verfügung. Die Konvertierung kann einen Moment in Anspruch nehmen. Während der Konvertierung ist der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“ geöffnet.





In jedem Block, in dem eine Ansagenauswahl zur Verfügung steht, kann die „Wartemusik des Systems“ ausgewählt werden.

In unserem Beispiel wurde die Datei „Teilnehmer nicht erreicht, verbinden mit Zentrale.wav“ ausgewählt.


- 7 Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu beenden.
- 8 Wählen Sie die Registerkarte „Allgemein“. Hier können Sie nun den Namen des Blocks eingeben. In unserem Beispiel nennen wir den Block „Willkommen“. Wird kein Name eingegeben, so wird als Vorgabe der Name der gewählten Ansage angezeigt.
Im Feld „Kommentar“ können Sie einen eigenen Text einfügen (hier: Begrüßung für „Ein einfaches Beispiel“). Dieser wird angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Kommentarmarke in der oberen rechten Ecke des Blocks führen (Mouseover).
Im unteren Feld „Beschreibung“ wird näher erläutert, was in diesem Block geschieht. Hier können Sie sofort die veränderbaren Parameter erkennen (blau unterstrichen) und durch Klicken anwählen. Siehe auch *Blöcke*, Seite 80.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.

- 10 Das Fenster „Eigenschaften zur Ansage spielen“ schließt sich und Sie sehen die Oberfläche mit dem neuen Block „Willkommen“.
- 11 Verbinden Sie nun den Ausgang des „Start“-Blocks mit dem Block „Willkommen“.
Klicken Sie hierzu bei „Start“ auf , halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die entstehende rote Linie zum Eingang des Blocks „Willkommen“ . Die Linie wird grün, das bedeutet, dass eine Verbindung möglich ist.
Lassen Sie nun die Maustaste los. Die Verbindungslinie verändert sich in einen Pfeil, wird blau und schließlich schwarz.




- 12** Ziehen Sie nun den zweiten Block „Durchstellen“ mit Hilfe des Symbols  einen zweiten Block „Durchstellen“ auf die Rasteroberfläche.
- 13** Doppelklicken Sie auf den Block „Durchstellen“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von Durchstellen“.
- 14** Auf der Registerkarte „Parameter“ können Sie zwischen
- dem Durchstellen zum ursprünglichen Ziel (Standardvorgabe) oder
 - dem Durchstellen zu einer oder mehreren Rufnummer(n), die Sie hier eingeben bzw. aus dem Telefonbuch auswählen oder über eine Variable festlegen können wählen.
- In unserem Beispiel haben wir die Rufnummer „123“ verwendet.


- 15** Geben Sie im Feld „Folgende Nummer signalisieren“ an, welche Rufnummer beim Durchstellen signalisiert werden soll.




- 16** Wählen Sie nun die Registerkarte „Allgemein“ und geben Sie einen Namen ein, in unserem Beispiel „Zur Zentrale“ und klicken Sie anschließend auf „OK“.
- 17** Das Fenster schließt sich und die Oberfläche mit dem zweiten Block „Durchstellen“ erscheint.




- 18 Verbinden Sie nun, wie oben erläutert, den Ausgang des Blocks „Willkommen“ ✓ mit dem Eingang des Blocks „Zur Zentrale“ ⌂ und dessen Ausgang „Verbunden“ mit dem Block „Regel ausgeführt“ ⚙️. Es verbleiben noch offene Verbindungen, die auch links im Info-Fenster unter „Fehler & Warnungen“ aufgeführt sind.
- 19 Verbinden Sie nun noch die Ausgänge „Timeout“ ⌚, „Besetzt“ 🧑 und „Nicht zugestellt“ 🚫 mit dem Eingang „Regel übersprungen“ 🏠. Dies bedeutet, dass noch weitere Regeln vom Call Routing Manager angewendet werden können.




- 20 Schließen Sie anschließend den Grafischen Skript Editor, indem Sie auf **X** klicken.
- 21 Anschließend werden Sie aufgefordert, das Skript abzuspeichern.
- 22 Klicken Sie auf „Ja“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften“.
- 23 Geben Sie den Namen des Skripts (hier: „Ein einfaches Beispiel“) und eine kurze Beschreibung (hier: Ein einfaches Beispiel aus der Dokumentation) ein. Klicken Sie auf „Beschreibung erstellen“, so wird automatisch eine Beschreibung generiert. Diese können Sie, falls gewünscht, anpassen. Die hier eingegebene bzw. generierte Beschreibung sehen Sie später im Call Routing Manager unter „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“.



24 Klicken Sie anschließend auf „OK“.

25 Das Fenster „Grafischer Skript Editor“ wird geschlossen und Sie sehen im Call Routing Manager die Regel „Ein einfaches Beispiel“ im Bereich „Folgende Regeln in dieser Reihenfolge verwenden:“ mit dem Symbol des Grafischen Skript Editors . Im Kontrollkästchen vor der Regel ist ein Häkchen, d.h. die Regel ist aktiviert. Sie wird also vom Call Routing Manager für die Rufbehandlung ausgewertet.



Wie die Regeln, die mit dem Regel-Assistenten erstellt wurden, können Sie nun die mit dem Grafischen Skript Editor neu erstellte Regel aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie in das Kontrollkästchen vor der Regel klicken. Aktivierte Regeln erkennen Sie am Häkchen. Die Reihenfolge der Regeln können Sie verändern, indem Sie eine Regel markieren und anschließend mit den Pfeilen nach oben bzw. unten bewegen.


In den folgenden Kapiteln finden Sie detailliertere Informationen über die Erstellung eines Skripts, sowie weitergehende Beschreibungen der einzelnen Blöcke, die Sie hinzufügen können, und komplexere Beispiele.

3.3 Wie arbeitet der Grafische Skript Editor?

In diesem Kapitel werden Oberfläche, Menüs und die Arbeitsweise des Grafischen Skript Editors näher erläutert.

3.3.1 Oberfläche

Wird der Grafische Skript Editor zur Erstellung eines neuen Skripts aufgerufen, so erscheint das Fenster „Grafischer Skript Editor“:



- Vor sich sehen Sie ein geteiltes Fenster:
- den Skript-Bereich (Raster-Oberfläche) mit dem Ablaufdiagramm auf der rechten Seite und
 - das Info-Fenster auf der linken Seite.
- Auf der Oberfläche finden Sie die grafische Darstellung des Skripts. Haben Sie den Grafischen Skript Editor aufgerufen, um ein neues Skript zu erstellen, so finden Sie hier bereits die Pflichtblöcke.
- Siehe auch *Skript-Fenster*, Seite 63.

Im Info-Fenster sehen Sie die benutzten Blöcke aufgelistet, außerdem die erstellten Notizen, die im Skript verwendeten Ansagen und Variablen sowie die Fehler und Warnungen, die sich auf das vorliegende Skript beziehen.

Siehe auch *Info-Fenster*, Seite 67.

Am oberen Fensterrand sehen Sie die Menüleiste. Sie enthält Schaltflächen für die zur Verfügung stehenden Blöcke, sowie weitere Skriptfunktionen. Siehe auch *Menüs*, Seite 57.


Unterhalb der Menüleiste sehen Sie die Symbolleiste. Hier können Sie die zur Verfügung stehenden Blöcke sowie weitere Skriptfunktionen mit Hilfe von Symbolen aufrufen. Siehe auch *Symbolleisten*, Seite 68.

Am unteren Fensterrand sehen Sie die Statusleiste, die Ihnen detaillierte Informationen zum aktuellen Skript bietet. Siehe auch *Statusleiste*, Seite 68.

Um die Darstellungsweise des Grafischen Skript Editors (z.B. Art des Rasters oder Blockgröße) zu verändern, siehe *Einstellungen der Oberflächendarstellung des Grafischen Skript Editors*, Seite 165.

3.3.2 Menüs

Am oberen Fensterrand sehen Sie die Menüleiste. Im Folgenden werden die zur Verfügung stehenden Menüs näher erläutert.




Menü	Erläuterung
Datei	Diese Befehle dienen der Behandlung der Skriptdateien, wie z.B. Öffnen, Erstellen, Speichern, Importieren, Exportieren, Einstellen der Skript-Eigenschaften und Drucken.
Bearbeiten	Hier finden Sie die Befehle zum Bearbeiten der Blöcke wie z.B. Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Löschen und die Eigenschaften des markierten Blocks sowie Variablen und Systemfunktionen.

Menü	Erläuterung
Ansicht	Mit den Befehlen in diesem Menü können Sie die Ansicht des Skript-Fensters verändern, z.B. Ein- und Ausblenden der Symbolleisten, des Info-Fensters, der Statuszeile und den Zoom-Faktor wählen.
Einfügen	Alle verfügbaren Blöcke sind unter diesem Menüpunkt aufgelistet.
Hilfe	Hier finden Sie die Online-Hilfe und Versionsinformationen zu dem Grafischen Skript Editor.

3.3.2.1 Menü Datei

Die Befehle in diesem Menü dienen

- dem Erstellen einer neuen Skript-Datei
- dem Importieren, Exportieren und Speichern der Skript-Dateien (RSE bzw. ASE-Dateien),
- der Einstellung der Skript-Eigenschaften,
- dem Drucken des Skripts und
- dem Beenden des Grafischen Skript Editors.




Menübefehl	Erläuterung
Neu	Erstellt ein neues Skript unter dem gegebenen Namen mit den für eine neue Regel oder Aktion erforderlichen Pflichtblöcken. Alle optionalen Blöcke werden gelöscht.
Importieren...	Öffnet ein abgespeichertes Regel- oder Aktions-Skript, welches nicht auf dem SwyxServer abgelegt ist.
Exportieren...	Speichert das Skript unter einem von Ihnen neu einzugebenden Namen in einem gewünschten Verzeichnis.
Speichern	Das Skript wird auf Fehler geprüft und ein fehlerfreies Skript wird unter dem gegebenen Namen in das Regelbuch des Call Routing Managers übernommen. Ist das Skript nicht fehlerfrei, so können Sie es nur als Entwurf speichern, um es später erneut zu bearbeiten.
Speichern unter...	Das Skript wird auf Fehler geprüft und ein fehlerfreies Skript wird unter einem neuen Namen in das Regelbuch des Call Routing Managers übernommen. Ist das Skript nicht fehlerfrei, so können Sie es nur als Entwurf speichern, um es später erneut zu bearbeiten.
Entwurf speichern	Das Skript wird als Entwurf unter seinem ursprünglichen Namen gespeichert.
Entwurf speichern unter...	Das Skript wird als Entwurf unter einem neuen Namen gespeichert.
Skripteigenschaften...	Öffnet das Fenster der allgemeinen Skripteigenschaften. Hier kann der Skriptname, Autor und Beschreibung sowie die Blockdarstellung verändert werden.
Drucken...	Druckt die Blöcke und Verbindungen eines Skripts aus.
Seitenansicht	Zeigt die Vorschau der zu druckenden Seite.

Menübefehl	Erläuterung
Seite einrichten...	Legt die Druckansicht des Skripts fest.
Zuletzt geöffnete Dateien	Zeigt die vier zuletzt verwendeten Dateien an.
Beenden	Beendet den Grafischen Skript Editor.

3.3.2.2 Menü Bearbeiten

Die Befehle in diesem Menü dienen

- der Bearbeitung des Skripts und
- der Einstellung der Eigenschaften einzelner Blöcke.




Menübefehl	Erläuterung
Rückgängig	Rückgängig machen der letzten Befehle (maximal 8 Befehle).
Ausschneiden	Kopieren der markierten Blöcke in die Zwischenablage und Entfernen von der Oberfläche.
Kopieren	Kopieren der markierten Blöcke in die Zwischenablage.
Einfügen	Einfügen der markierten Blöcke aus der Zwischenablage.
Entfernen	Entfernen der markierten Blöcke.

Menübefehl	Erläuterung
Variablen und System-Funktionen	Zeigt alle Variablen und Systemfunktionen an. Diese können hier bearbeitet werden.
Allgemein...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Allgemein“.
Parameter...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Parameter“.
Verbindungen...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Verbindungen“.

3.3.2.3 Menü Ansicht


In diesem Menü können Sie

- die Einstellungen der Oberfläche des Grafischen Skript Editors und
- die Eigenschaften des Skripts festlegen.















Menübe- fehle	Erläuterung
Symbolleis- ten	Hier kann die Anzeige der verschiedenen Symbole in der Menüleiste eingestellt werden. Datei Blendet die Symbolleiste „Datei“ ein/aus. Allgemeine Blöcke Blendet die Symbolleiste „Allgemeine Blöcke“ ein/aus. Mail-Zugriff Blöcke Blendet die Symbolleiste „Mail-Zugriff Blöcke“ ein/aus. Warteschlangen Blöcke Blendet die Symbolleiste „Warteschlangen Blöcke“ ein/aus.
Statusleiste	Blendet die Statusleiste am unteren Fensterrand ein/aus.
Info-Fenster	Blendet das Info-Fenster mit den Detailinformationen zu den einzelnen Blöcken, Ansagen, Variablen, Fehlern und Warnungen ein/aus.
Zoom...	Vergrößert/Verkleinert die Ansicht des Inhalts im Skript-Bereich.
Einstellungen...	Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet. Hier können Sie die Ansicht der Oberfläche festlegen.
Vollbild	Die Rasteroberfläche wird auf die Bildschirmgröße vergrößert. Mit „ESC“ gelangen Sie wieder zur vorhergehenden Ansicht.









3.3.2.4 Menü Einfügen









In diesem Menü finden Sie die Blöcke, die Sie in das Skript einfügen können, unterteilt in einzelne Gruppen:

Menübe- fehl	Weiteres Menü	Erläuterung
Ansagen		Alle Blöcke in denen dem Anrufer Ansagen eingespielt werden: Siehe <i>Ansage spielen</i> , Seite 137, siehe <i>Ansagenauswahl</i> , Seite 139, siehe <i>Zeichenfolge ansagen</i> , Seite 143, siehe <i>Datum ansagen</i> , Seite 145, siehe <i>Uhrzeit ansagen</i> , Seite 147.
Aufnehmen		Blöcke in dem Sprachnachrichten des Anrufers aufgenommen werden: Siehe <i>Nachricht aufnehmen</i> , Seite 121.

Menübe- fehl	Weiteres Menü	Erläuterung
Durchstellen	 Durchstellen  Schleife  FollowMe  Halten  Aktivieren  Warten auf Verbindungsabbau	Alle Blöcke in denen die Weiterleitung eines Rufes behandelt wird: Siehe <i>Durchstellen</i> , Seite 102, siehe <i>Schleife</i> , Seite 105, siehe <i>FollowMe (Ruf weiterleiten)</i> , Seite 108, siehe <i>Halten</i> , Seite 114, siehe <i>Aktivieren</i> , Seite 116, siehe <i>Warten auf Verbindungsabbau</i> , Seite 117.
E-Mail	 E-Mail versenden  Voice Box  Fernabfrage	Alle Blöcke, in denen eine aufgenommene Sprachnachricht weitergeleitet wird: Siehe <i>E-Mail versenden</i> , Seite 124, siehe <i>Voice Box</i> , Seite 126, siehe <i>Fernabfrage</i> , Seite 130.
DTMF	 DTMF-Zeichen empfangen  DTMF-Zeichenfolge empfangen	Alle Blöcke, in denen DTMF-Zeichen empfangen werden: Siehe <i>DTMF-Zeichen empfangen</i> , Seite 99, siehe <i>DTMF-Zeichenfolge empfangen</i> , Seite 149.
Ruf beenden	 Ruf beenden	Block, in dem die Verbindung zum Anrufer beendet wird: Siehe <i>Ruf beenden</i> , Seite 132.


Menübe- fehl	Weiteres Menü	Erläuterung
Bedingun- gen	 Situation  Anruf  Datum/Uhrzeit  Wochentag	Alle Blöcke, in denen Entscheidungen nach definierten Bedingungen getroffen werden: Siehe <i>Situation</i> , Seite 91, siehe <i>Anruf</i> , Seite 93, siehe <i>Datum/Uhrzeit</i> , Seite 95, siehe <i>Wochentag</i> , Seite 98.
Variable	 Variable setzen  Variable auswerten	Blöcke, in denen Variablen definiert und ausgewertet werden: Siehe <i>Variable setzen</i> , Seite 133, siehe <i>Variable auswerten</i> , Seite 136.
Skript	 GSE-Aktion ausführen  Skript Code einfügen	Blöcke mit denen Aktionen ausgeführt werden, die mit Hilfe des Grafischen Skript Editors erstellt wurden: Siehe <i>GSE-Aktion ausführen</i> , Seite 118, siehe <i>Skript Code einfügen</i> , Seite 120.

Menübefehl	Weiteres Menü	Erläuterung
Warteschlange	 Warteschlange erstellen  Warteschlangen-Attribute setzen  Warteschlangen-Attribute abrufen  Warteschlange löschen  Anruf in Warteschlange	Blöcke, die der Verwaltung von Anrufen innerhalb einer Warteschlange dienen: <i>Warteschlange erstellen</i> , Seite 151 <i>Warteschlangen-Attribute setzen</i> , Seite 153 <i>Warteschlangen-Attribute abrufen</i> , Seite 156 <i>Warteschlange löschen</i> , Seite 158 <i>Anruf in Warteschlange</i> , Seite 160.
Notiz	 Notiz	Fügt eine Notiz für Hinweise in das Skript ein, siehe <i>Notizen</i> , Seite 67.

3.3.2.5 Menü Hilfe

In diesem Menü finden Sie

- die Online-Hilfe des Grafischen Skript Editors und
- die Versionsinformationen des Grafischen Skript Editors.



Menübefehl	Erläuterung
Hilfethemen	Online-Hilfe aufrufen
Info...	Versionsinformationen anzeigen


3.3.2.6 Kontextmenü eines Blocks

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Block klicken, erhalten Sie das Kontextmenü des markierten Blocks. In diesem Menü können Sie

- den aktuellen Block bearbeiten und
- seine Eigenschaften verändern.

So öffnen Sie das Kontextmenü eines Blocks

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block. Der Block wird aktiviert und das Kontextmenü erscheint.




Menübefehl	Erläuterung
Ausschneiden	Kopieren des markierten Blocks in die Zwischenablage und Entfernen von der Oberfläche.
Kopieren	Kopieren des markierten Blocks in die Zwischenablage.
Umbenennen	Umbenennen des markierten Blocks.
Entfernen	Entfernen des markierten Blocks.
Allgemein...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Allgemein“.
Parameter...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Parameter“.
Verbindungen...	Zeigt im Fenster „Eigenschaften“ des markierten Blocks die Registerkarte „Verbindungen“.

3.3.2.7 Kontextmenü eines Blockausgangs

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgang eines Blocks klicken, erhalten Sie das Kontextmenü des Ausgangs. In diesem Menü können Sie

- die Verbindung dieses Ausgangs entfernen,
- diesen Block bearbeiten und
- seine Eigenschaften verändern.




Zusätzlich zu dem Kontextmenü eines Blocks, siehe *Kontextmenü eines Blocks*, Seite 62, können Sie hier mit „Verbindung löschen“ nur die diesem Ausgang zugeordnete Verbindung löschen und den Block erhalten.

3.3.2.8 Kontextmenü des Skript-Fensters

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Skript-Fensters klicken, erhalten Sie das zugeordnete Kontextmenü. In diesem Menü können Sie

- die Eigenschaften des aktuellen Skripts verändern,
- Blöcke einfügen und
- unter „Einstellungen“ die Ansicht des Skripts verändern.



Menübefehl	Erläuterung
Skripteigenschaften...	Öffnet das Fenster der allgemeinen Skripteigenschaften. Hier kann der Skriptname, Autor und Beschreibung sowie die Blockdarstellung verändert werden.

Menübefehl	Erläuterung
Block einfügen	Ermöglicht den Zugriff auf alle Blöcke.
Einfügen	Fügt einen Block aus der Zwischenablage ein.
Einstellungen...	Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet. Hier können Sie die Ansicht der Oberfläche festlegen.

3.3.2.9 Kontextmenü einer Verbindung

Die Verbindungen zwischen den Blöcken visualisieren den Ablauf der Rufbehandlung. Bestehen bereits Verbindungslinien, werden alle von einem Block ausgehenden Linien mit dem Block zusammen markiert (blau). Eine einzelne Linie wird bei Berührung mit dem Mauszeiger hervorgehoben (orange). Es zeigt sich eine QuickInfo (Mouseovermenü), in der sowohl der Beginn der Linie als auch das Ziel angegeben wird (z.B. Wochentag.Montag -> Durchstellen). Eine Mehrfach-Verbindung wird gekennzeichnet durch das Format der QuickInfo: *-><Ziel>.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine markierte Verbindung, so erhalten Sie das Kontextmenü dieser Verbindung: „Verbindung(en) löschen“.

3.3.3 Skript-Fenster

Auf der Oberfläche finden Sie die grafische Darstellung des Skripts. Haben Sie den Grafischen Skript Editor aufgerufen, um ein neues Skript zu erstellen, so finden Sie hier bereits die Pflichtblöcke.

Siehe auch *Einstellungen des Skript-Fensters*, Seite 165.

3.3.3.1 Blöcke

Die Darstellung eines Skripts erfolgt in Form eines Flussdiagramms, bestehend aus Blöcken und ihren Verbindungen. Ein Skript beginnt immer mit dem Block „Start“, enthält den Block „Ruf beendet“ und endet mit den Blöcken „Regel übersprungen“ (nur bei Regeln) und „Regel ausgeführt“. Diese Pflichtblöcke können nicht gelöscht werden. Wie Sie weitere optionale Blöcke und Verbindungen selbst hinzufügen können, erfahren Sie in diesem Kapitel.

In *Allgemeine Struktur eines Blocks*, Seite 81 wird die allgemeine Struktur eines einzelnen Blocks detailliert erläutert, die verschiedenen Blocktypen vorgestellt und auf die Eigenschaften und Unterschiede zwischen den Pflichtblöcken und Optionalen Blöcken näher eingegangen.

3.3.3.2 Bearbeiten eines Blocks

Alle optionalen Blocktypen sind in der Symbolleiste „Blöcke“ aufgeführt. Sie können in der Menüleiste markiert und auf der Oberfläche platziert werden oder aus dem Menü „Einfügen“ ausgewählt und dann platziert werden.

So fügen Sie einen neuen Block ein

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie im Menü „Einfügen“ auf den gewünschten Block.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Oberfläche.
Sie sehen einen Rahmen und ein Symbol, die den gewählten Block repräsentieren.
- 3 Legen Sie den Block durch erneutes Klicken an der gewünschten Stelle auf dem Skript-Fenster ab.

Oder

- 1 Klicken Sie mit der Maus auf den gewünschten Block (Symbol) in der Menüleiste.
Sie sehen einen Rahmen und ein Symbol, die den gewählten Block repräsentieren.
- 2 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Oberfläche.
- 3 Legen Sie den Block durch erneutes Klicken an der gewünschten Stelle auf dem Skript-Fenster ab.

In jedem Fall erscheint der gewählte Block auf der Oberfläche.


Sie können jederzeit die benötigten Parameter des Blocks festlegen, in dem Sie durch Doppelklicken auf den Block die Seite „Eigenschaften von <Blockname>“ öffnen.

Den so eingefügten Block können Sie nun per Drag & Drop beliebig auf dem Skript-Fenster verschieben. Je nach den von Ihnen gewählten Einstellungen, wird er an dem vorhandenen Skript-Fenster ausgerichtet, siehe *Einstellungen des Skript-Fensters*, Seite 165.

So entfernen Sie einen Block

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Markieren Sie den Block auf dem Skript-Fenster durch Klicken.
Oder
- 1 Wählen Sie den Block aus der Liste im Info-Fenster.
In jedem Fall ist der Block aktiviert, der Name des Blocks ist blau unterlegt („markiert“).

- 2 Klicken Sie auf  in der Symbolleiste „Datei“.

Oder

- 1 Wählen Sie im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Entfernen“.

Oder

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block.
Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Klicken Sie auf „Entfernen“.
Es erscheint das Fenster „Löschen bestätigen“.
- 3 Bestätigen Sie das Löschen mit „Ja“.
Der Block wird aus dem Skript-Fenster und dem Info-Fenster entfernt.

3.3.3.3 Mehrere Blöcke gleichzeitig bearbeiten

Markieren und gleichzeitiges Einfügen, Verschieben und Entfernen von mehreren Blöcken.

Mehrere Blöcke können zu einer Funktionseinheit zusammengefasst werden und als solche auch verschoben und entfernt werden.

So markieren Sie mehrere Blöcke

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- 1 Klicken Sie auf einen Block.
Der Block wird aktiviert, die Leiste mit dem Namen ist blau unterlegt.
- 2 Drücken und halten Sie die Umschalttaste und klicken Sie auf alle weiteren zu markierenden Blöcke. Lassen Sie anschließend die Umschalttaste wieder los.
Der Rahmen verschwindet. Alle Blöcke sind gemeinsam markiert und aktiviert.

Oder

- 1 Führen Sie die Maus auf das Raster im Skript-Fenster. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt.
- 2 Ziehen Sie den Mauszeiger über die Rasteroberfläche. Ein Rahmen erscheint.
- 3 Umrahmen Sie alle zu markierenden Blöcke.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los. Der Rahmen verschwindet. Alle Blöcke sind gemeinsam markiert und aktiviert.

Diese gemeinsam markierten Blöcke können nun im nächsten Schritt zusammen gelöscht oder verschoben werden.

Die Markierung der Blöcke erlischt, sobald Sie auf die Rasteroberfläche klicken oder einen einzelnen Block markieren.



Ist ein Block versehentlich markiert worden, so können Sie die Markierung durch ein erneutes Klicken auf den entsprechenden Block bei gedrückter Umschalttaste wieder rückgängig machen.

So verschieben Sie mehrere Blöcke

- 1 Markieren Sie die Blöcke, siehe *So markieren Sie mehrere Blöcke*, Seite 64.
- 2 Klicken Sie auf einen der markierten Blöcke und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ein Rahmen und die Umrisse der markierten Blöcke werden sichtbar.
- 3 Ziehen Sie nun den Rahmen zu dem gewünschten Platz und lassen Sie die Maustaste wieder los. Alle Blöcke sind gemeinsam verschoben worden.




Blöcke können sich nicht überlappen. In einem solchen Fall werden die Blöcke automatisch nebeneinander angeordnet.

So entfernen Sie mehrere Blöcke

- 1 Markieren Sie die Blöcke, siehe *So markieren Sie mehrere Blöcke*, Seite 64.
- 2 Entfernen Sie diese Blöcke gemeinsam, indem Sie
 - das Kontextmenü mit der rechten Maustaste aufrufen und auf

„Entfernen“ klicken oder

- in der Menüleiste auf  klicken oder
 - im Menü „Bearbeiten | Entfernen“ auswählen.
- Es erscheint das Fenster „Löschen bestätigen“.

- 3 Klicken Sie auf „Ja“, um das Löschen zu bestätigen. Die Blöcke werden aus dem Skript und dem Info-Fenster entfernt.



Pflichtblöcke können nicht gelöscht werden.


3.3.4 Verbindungen

Die Verbindungen zwischen den Blöcken visualisieren den Ablauf der Rufbehandlung. Bestehen bereits Verbindungslinien, werden alle von einem Block ausgehenden Linien mit dem Block zusammen markiert (blau). Eine einzelne Linie wird bei Berührung mit dem Mauszeiger hervorgehoben (orange). Es zeigt sich eine QuickInfo (Mouseovermenü), in der sowohl der Beginn der Linie als auch das Ziel angegeben wird (z.B. Wochentag.Montag -> Durchstellen). Eine Mehrfach-Verbindung wird gekennzeichnet durch das Format der QuickInfo: *-><Ziel>.


In der folgenden Übersicht sind die Zustände der Verbindungslinien noch einmal dargestellt:

Farbe	Zustand der Verbindung
Schwarz	Normal
Blau	Markiert (Es sind alle zu einem Block gehörenden Verbindungen gleichzeitig markiert.)
Orange	Hervorgehoben (Nur diese Verbindung ist markiert.)
Grün	Kann verbunden werden (Dies tritt nur während des Ziehens einer Verbindung auf.)
Rot	Kann nicht verbunden werden (Dies tritt nur während des Ziehens einer Verbindung auf.)
Magenta	Verbindung ist aus Platzgründen auf der Oberfläche nicht sichtbar, die logische Verbindung besteht.

So verbinden Sie zwei Blöcke miteinander

- 1 Klicken Sie auf die Kontaktfläche „Ausgang“ des ersten Blocks (im Block „Start“ beispielsweise ) und halten Sie die Maustaste gedrückt.
Der Zeiger verändert sich in eine zeichnende Hand.
- 2 Ziehen Sie den Zeiger über die Rasteroberfläche.
Eine rote Linie erscheint.
- 3 Ziehen Sie diese Linie zu dem zweiten Block.
Die Linie wird grün, sobald eine Verbindung möglich ist.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los.
Es erscheint eine blaue Verbindungslinie zwischen der ausgewählten Kontaktfläche „Ausgang“ des ersten Blocks und der Kontaktfläche „Eingang“ des zweiten Blocks.

Oder

- 1 Markieren Sie den ersten Block.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte „Verbindungen“ in dem Fenster „Eigenschaften“, indem Sie
 - in der Symbolleiste auf  klicken oder
 - im Kontextmenü des Blocks „Verbindungen...“ wählen oder
 - im Menü „Bearbeiten | Verbindungen...“ auswählen.
 In jedem Fall öffnet sich die Registerkarte „Verbindungen“.
- 3 Hier können Sie nun aus einer Auswahlliste die verfügbaren Eingänge für jeden Ausgang des Blocks auswählen.
- 4 Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf „OK“.

Das Fenster „Eigenschaften von <Blockname>“ wird geschlossen, die von Ihnen definierten Verbindungen sind blau eingezeichnet.

So entfernen Sie die Verbindung zwischen zwei Blöcken

- 1 Gehen Sie mit der Maus auf die Verbindung.
Die Linie ändert ihre Farbe (orange) und die QuickInfo erscheint.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung.




Achten Sie bei Mehrfach-Verbindungen (QuickInfo: * -> <Ziel>) darauf, dass Sie nur auf die Verbindung klicken, die Sie entfernen möchten. Andernfalls wird die markierte Mehrfach-Verbindung entfernt.

Das Kontextmenü erscheint.

- 3 Klicken Sie auf „Verbindung(en) löschen“.
Die Verbindungslinie verschwindet.

Oder

- 1 Markieren Sie den Block, dessen Ausgang mit dieser Linie verbunden wird.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte „Verbindungen“ in dem Fenster „Eigenschaften“, indem Sie
 - in der Symbolleiste auf  klicken oder
 - im Kontextmenü des Blocks „Verbindungen...“ wählen oder
 - im Menü „Bearbeiten | Verbindungen...“ auswählen.
 In jedem Fall öffnet sich die Registerkarte „Verbindungen“.
- 3 Hier wählen Sie nun für den Ausgang, dessen Verbindung Sie löschen wollen, aus der Auswahlliste „Ziel“ den Eintrag „Keine Verbindung“ aus.
- 4 Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf „OK“.


Das Fenster „Eigenschaften von <Blockname>“ wird geschlossen, die von Ihnen definierten Verbindungen sind gelöscht.

Wenn Sie ein Skript verändern, können Sie jederzeit eine schon bestehende Verbindungslinie durch eine neue Linie zu einem anderen Block ersetzen.

So ersetzen Sie eine bestehende Verbindung

- 1 Klicken Sie auf die Kontaktfläche „Ausgang“, von der Sie eine neue Verbindung ziehen wollen und halten Sie die Maustaste gedrückt.
Der Zeiger verändert sich in eine zeichnende Hand.
- 2 Ziehen Sie die Maus über die Rasteroberfläche des Skript-Fensters.
Eine rote Linie erscheint.
- 3 Ziehen Sie diese Linie zu dem Block, zu dem Sie eine neue Verbindung wünschen.
Die Linie wird grün, sobald eine Verbindung möglich ist.
- 4 Lassen Sie die Maustaste los.
Es erscheint eine neue blaue Verbindungslinie zwischen der ausgewählten Kontaktfläche „Ausgang“ des ersten Blocks und der Kontaktfläche „Eingang“ des zweiten Blocks, die alte Verbindung verschwindet.

Oder

- 1 Markieren Sie den Block, dessen Ausgang mit dieser Linie verbunden wird.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte „Verbindungen“ in dem Fenster „Eigenschaften von <Blockname>“, indem Sie
 - in der Symbolleiste auf  klicken oder
 - im Kontextmenü des Blocks „Verbindungen...“ wählen oder
 - im Menü „Bearbeiten | Verbindungen...“ auswählen.
 In jedem Fall öffnet sich die Registerkarte „Verbindungen“.
- 3 Hier wählen Sie nun für den Ausgang, dessen Verbindung Sie ersetzen wollen, aus der Auswahlliste den Block aus, zu dem Sie eine neue Verbindung wünschen.
- 4 Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken auf „OK“.

Das Fenster „Eigenschaften von <Blockname>“ wird geschlossen, die von Ihnen neu definierten Verbindungen sind blau, die alte Verbindung ist gelöscht.


3.3.5 Notizen

Während der Erstellung eines Skripts ist es oft sinnvoll, Notizen mit weitergehenden Informationen auf der Oberfläche anzubringen. Diese Notizen können von der Menüleiste auf die Oberfläche gezogen und dort verschoben werden. Als Titel wird die erste Zeile einer Notiz interpretiert. In dem Info-Fenster sind alle Notizen mit ihrem Titel zu finden.



Notizen können so verschoben werden, dass sie eingefügte Blöcke verdecken.

So erstellen Sie eine Notiz

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- 2 Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf die Rasteroberfläche des Skript-Fensters und platzieren Sie die Notiz an der von Ihnen gewünschten Stelle.

Eine Notiz öffnet sich. Sie können nun Ihren Kommentar eintragen.

Um Notizen zu verschiedenen Themen unterschiedlich zu gestalten, können Sie die Hintergrundfarbe einer Notiz verändern.

So ändern Sie die Farbe einer Notiz

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Notiz. Das Kontextmenü öffnet sich.
- 2 Gehen Sie mit der Maus auf den Eintrag „Farbe“ und wählen Sie eine Farbe.
Die Notiz wird sofort in der entsprechenden Hintergrundfarbe angezeigt.

So entfernen Sie eine Notiz

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste der Notiz. Das Kontextmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie den Eintrag „Entfernen“ aus. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
- 3 Bestätigen Sie das Entfernen mit „Ja“.
Die Notiz wird entfernt.



Sie können die Notiz nur über das Kontextmenü löschen.

3.3.6 Info-Fenster

Auf der linken Seite des Grafischen Skript Editors sehen Sie das Info-Fenster. Es enthält eine Liste mit einer Baumstruktur mit den folgenden Einträgen:

- Blöcke mit ihren Namen
- Notizen (falls vorhanden)
- WAV-Dateien und die Blöcke, in denen die WAV-Dateien auftreten
- Variablen und die Blöcke, in denen die Variablen auftreten
- Fehler und Warnungen und die Blöcke, in denen Fehler und Warnungen auftreten

Fehler und Warnungen

Im Info-Fenster sind die Fehler und Warnungen bezüglich des Skripts zu finden. Diese sind den jeweils betroffenen Blöcken zugeordnet. Für auf-

tretenden Meldungen und ihre Bedeutung siehe *Auftretende Fehler und Warnungen*, Seite 75 entnehmen:

Nur fehlerfreie Skripte können nach dem Abspeichern im Call Routing Manager als Regel oder Aktion verwendet werden. Ein Skript, welches Fehler enthält, kann im Call Routing Manager nur als Entwurf abgespeichert werden.



Ein Skript, welches höchstens Warnungen, aber keine Fehler enthält, kann im Call Routing Manager verwendet werden. Es erscheint dort als verfügbare Regel bzw. Aktion im Regelbuch.

3.3.7 Statusleiste

Am unteren Bildrand des Grafischen Skript Editors sehen Sie die Statusleiste.

Drücken Sie F1, um die Hilfe aufzurufen. Das Skript enthält 0 Fehler und 0 Warnung(en)

In diesen Feldern finden Sie

- Erläuterungen zu dem markierten Menüeintrag oder zum Symbol auf das die Maus aktuell zeigt bzw. den Hinweis, wie Sie die Online-Hilfe aufrufen können,
- Informationen, ob Fehler und Warnungen auftreten oder
- Informationen, ob das Skript in der gespeicherten Version angezeigt wird oder es seit dem letzten Speichervorgang geändert wurde und
- Informationen, ob das Skript als Entwurf gespeichert wurde.

3.3.8 Symbolleisten

Unterhalb der Menüleiste können Sie verschiedene Symbolleisten sehen. Welche Symbolleisten hier erscheinen, können Sie im Menü „Ansicht“ bestimmen. Es stehen folgende Symbolleisten zur Verfügung:

- Datei
Hier finden Sie alle Symbole für die Datei- und Skriptbearbeitung.



- Allgemeine Blöcke
Hier finden Sie alle zur Verfügung stehenden, allgemeinen Blöcke. Sie können diese in der Symbolleiste markieren und auf dem Skript-Fenster platzieren.
- Mail-Zugriff Blöcke
Hier finden Sie alle Blöcke, die benötigt werden um Mails in einem Posteingang zu lesen und zu verwalten.
- Warteschlangen-Blöcke
Hier finden Sie alle Blöcke, die benötigt werden um Anrufe mit Hilfe einer Warteschlange zu verwalten.

Ein Häkchen markiert die zur Zeit aktivierten Symbolleisten.

Sie können die Symbolleisten auch einzeln per Drag & Drop auf die Rasteroberfläche ziehen oder senkrecht neben dem Info-Fenster platzieren.

3.3.9 Ruf beendet

Während der Rufbehandlung kann der Ruf durch den Anrufer jederzeit unterbrochen werden (z.B. durch Auflegen des Anrufers). Hier können Sie festlegen, was in einem solchen Fall mit den Rufinformationen geschieht, ob z.B. noch eine E-Mail mit der Rufnummer des Anrufers verschickt wird. Verwenden Sie hierfür den Block „Ruf beendet“, dessen Eingang in der Standardeinstellung als nicht verbunden erscheint. Sobald die Telefonverbindung unterbrochen wird, wird der Block „Ruf beendet“ von allen Blöcken, in denen bei der Rufbehandlung Zeit vergeht (z.B. Ansagen oder Aufzeichnungen), angesprungen. Die Blöcke, die sich an seinen Ausgang anschließen, werden abgearbeitet, soweit es ohne bestehende Verbindung möglich ist. In der Standardeinstellung ist der Block „Ruf beendet“ direkt mit dem Ende des Skripts (Block „Regel ausgeführt“) verbunden.



Der Eingang des Blocks „Ruf beendet“ kann nicht von anderen Blöcken ausgehend verbunden werden. Er wird immer direkt angesprungen.




Schließt ein Skript mit dem Block „Regel übersprungen“, so wird der Call Routing Manager die nachfolgenden Regeln zur Rufbehandlung heranziehen, auch wenn die Verbindung nicht mehr besteht. In einer mit dem Grafischen Skript Editor erstellten Regel wird aus dem ersten Block, dessen Abarbeitung mit Wartezeit verbunden ist, wieder der Block „Ruf beendet“ angesprungen. Alle Blöcke, die keine Zeit kosten, wie z.B. die Entscheidungen, aber auch der Block „E-Mail versenden“, werden durchlaufen. In einer Regel des Regel-Assistenten werden keine Aktionen mehr ausgeführt. Ausnahme ist die Aktion „E-Mail versenden“.

3.4 Skripte

Hier erfahren Sie alles über die Eigenschaften und die Behandlung der Skripte.

3.4.1 Starten des Grafischen Skript Editors

Der Grafische Skript Editor kann nur aus dem Call Routing Manager heraus aufgerufen werden.




Im Call Routing Manager finden Sie die mit dem Grafischen Skript Editor erstellten Regeln und Aktionen. Die Regeln sind mit und die Aktionen mit gekennzeichnet. Sie können diese verändern oder neue Regeln oder Aktionen erstellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Abschnitten.

3.4.2 Erstellen eines neuen Skripts

Im Call Routing Manager können Sie eine neue Regel oder Aktion erstellen.

So erstellen Sie ein neues Regelskript

- 1 Öffnen Sie den Call Routing Managers in Swyxlt!.
- 2 Klicken Sie auf „Neue Regel...“.
Es erscheint ein Fenster, in welchem Sie zwischen dem Regel-Assistenten und dem Grafischen Skript Editor wählen können.




Das Fenster „Neue Regel“ erscheint nur dann, wenn Sie das Recht haben Regeln mit dem Grafischen Skript Editor zu bearbeiten.

Siehe auch 2.2.1 **Benutzerrechte**, Seite 14.

- 3 Wählen Sie die Option „Grafischer Skript Editor“ und klicken Sie auf „OK“.

Es erscheint der Grafische Skript Editor. Auf der rechten Seite des Fensters sehen Sie bereits die Pflichtblöcke für die Regel: „Start“, „Regel ausgeführt“, „Regel übersprungen“ und „Ruf beendet“.




Sie können nun die von Ihnen gewünschten Blöcke auf der Rasteroberfläche im Skript-Fenster positionieren und die entsprechenden Parameter eingeben. Die Kontaktflächen aller Blöcke (der Eingang sowie alle Ausgänge) müssen verbunden sein. Im Info-Fenster sehen Sie die Meldungen über die Fehler und Warnungen. Diese geben z.B. Auskunft über noch fehlende Verbindungen oder Parameter.


So erstellen Sie ein neues Aktionsskript

- 1 Öffnen Sie den Call Routing Manager in Swyxt!.
- 2 Klicken Sie auf „Aktionsfolge...“.
Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge - Definition“.

- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Aktion in der Liste der verfügbaren Aktionen.
Das Kontextmenü erscheint.




- 4 Klicken Sie auf „Neue GSE Aktion“.
Das Fenster des Grafischen Skript Editors erscheint. Auf der Oberfläche sehen Sie bereits die Pflichtblöcke für eine Aktion: „Start“, „Regel ausgeführt“ und „Ruf beendet“.



Sie können nun die von Ihnen gewünschten Blöcke auf der Rasteroberfläche im Skript-Fenster positionieren und die entsprechenden Parameter eingeben. Die Kontaktflächen aller Blöcke (der Eingang sowie alle Ausgänge) müssen verbunden sein. Im Info-Fenster sehen Sie die Meldungen über die Fehler und Warnungen. Diese geben z.B. Auskunft über noch fehlende Verbindungen oder Parameter.

3.4.2.1 Eigenschaften eines Skripts

Die Eigenschaften eines Skripts sind anzeigbar, indem Sie in der Symbolleiste auf  klicken.

Registerkarte „Allgemein“

Neben dem Namen der Regel oder Aktion werden die folgenden Informationen dargestellt:

- Projektname
- Skripttyp
- Autor des Skripts
- Firma
- Versionsnummer
- Beschreibung
- Blockbreite

Um ein geändertes Skript abzuspeichern, siehe *Speichern eines Skripts*, Seite 74 bzw. *Speichern als Entwurf*, Seite 75.

Der Typ eines Skripts kann hier nicht geändert werden. Er gibt an, ob dieses Skript sich auf eine Regel oder eine Aktion bezieht.

Tragen Sie weiter den Autor und den Namen der Firma ein.


Die Versionsnummer kann nicht verändert werden. Sie wird bei jedem erneuten Laden des Skripts erhöht.

Weiter können Sie hier die Breite der Blöcke festlegen (64-268), um so auch längere Blocknamen vollständig lesbar darzustellen. Die hier festgelegte Breite gilt für alle Blöcke des Skriptes.

Unter „Beschreibung“ muss eine kurze Information eingegeben werden, welche die Funktion des Skripts beschreibt. Durch Klick auf „Beschreibung erstellen“ wird die Beschreibung durch den Grafischen Skript Editor generiert. Dieser Text erscheint später im Call Routing Manager im Fenster „Beschreibung: Diese Regel wird angewandt...“.



Bleibt die Beschreibung leer, kann das Skript nicht abgespeichert werden.


Mit Hilfe der Schaltfläche  rufen Sie das Fenster „Variablen und Systemfunktionen“ auf. Mit diesen Funktionen können Sie Entscheidungen auf Grund aktueller Informationen treffen oder aktuelle Informationen weiterleiten, siehe *Variablen und Systemfunktionen*, Seite 77.


Restriktion der Seriennummern

Sie können festlegen ob ein Regelskript bestimmten Einschränkungen unterliegt. Zum Schutz eines Skriptes kann festgelegt werden, auf welchem SwyxServer dieses Skript ablauffähig ist.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsbeauftragten von Swyx.

So schränken Sie die Lauffähigkeit eines Skriptes ein

- 1 Öffnen Sie die Eigenschaften eines Skripts unter „Datei | Skripteigenschaften...“ oder klicken Sie auf  klicken.
- 2 Klicken Sie auf „Seriennummern...“.



Es erscheint das Fenster „Seriennummer-Beschränkung“.

- 3 Geben Sie die Seriennummern der SwyxServer ein, auf denen dieses Skript benutzt werden darf.
- 4 Bleibt das Feld leer, so kann dieses Skript auf jedem SwyxServer abgearbeitet werden.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.
Dieses Skript wird nun nur auf dem SwyxServer abgearbeitet, dessen Seriennummer hier eingetragen wurde.

Wie prüft SwyxServer eine Seriennummereinschränkung?

Um ein Regelwerk eines Benutzers auszuführen, lädt SwyxServer die vom Call Routing Manager/Grafischer Skript Editor erzeugte Datei `callrouting.vbs` des Benutzers. Diese Datei bindet die einzelnen Regeln und Aktionen über weitere vbs-Dateien ein. Enthält eine `callrouting.vbs` oder eine der eingebundenen vbs-Dateien eine Seriennummereinschränkung, überprüft SwyxServer vor der Ausführung, ob die eigene Seriennummer in der Liste der in der Skriptdatei abgelegten Nummern enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, wird das Skript verworfen. Die Überprüfung der Seriennummer wird für jedes zu ladende Skript durchgeführt, egal ob direkt geladen als `callrouting.vbs` oder indirekt durch Einbindung in die `callrouting.vbs`. Enthält die Datei keine Seriennummereinschränkung, läuft die Datei auf jedem SwyxServer.





Hat ein Benutzer ein eingeschränktes Skript in seinem Regelbuch und ist dieses Skript nicht für den SwyxServer zugelassen, so wird das gesamte Regelwerk des Benutzers nicht ausgeführt. Stattdessen wird das Standard-Skript des SwyxServers ausgeführt, d.h. der Ruf wird zum ursprünglichen Ziel durchgestellt.

Registerkarte „Parameter“

Die Eingabe von Parametern in der Registerkarte „Parameter“ ermöglicht es, im Call Routing Manager GSE-Regeln und -Aktionen zu benutzen und zu parametrisieren, ohne diese mit Hilfe des Grafischen Skript Editors ändern zu müssen.

Dies ermöglicht beispielsweise dem Administrator, GSE-Regeln oder -Aktionen zu erstellen und dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass der Benutzer selbst das Recht hat, den Grafischen Skript Editor zu nutzen.

3.4.3 Verändern eines Skripts

Im Call Routing Manager finden Sie bereits mit dem Grafischen Skript Editor erstellte Skripte. Diese sind im Call Routing Manager als lauffähige Skripte mit einem  oder als Entwürfe mit einem  gekennzeichnet. Diese können Sie öffnen, verändern und unter einem anderen Namen abspeichern.

So öffnen Sie ein vorhandenes Regelskript

- 1 Öffnen Sie den Call Routing Manager in Swyxtl!.
- 2 Markieren Sie im Call Routing Manager eine vorhandene Regel.
- 3 Klicken Sie auf „Ändern...“.

Oder


- 1 Doppelklicken Sie auf die ausgewählte Regel.


Es erscheint der Grafische Skript Editor mit der gewählten Regel.


So öffnen Sie ein vorhandenes Aktionsskript

- 1 Öffnen Sie den Call Routing Manager in Swyxtl!.
- 2 Klicken Sie auf „Aktionsfolge...“.

Es erscheint das Fenster „Aktionsfolge - Definition“.



- 3 Links oben sehen Sie den Namen der markierten Aktionsfolge. Auf der linken Seite in der Mitte sehen Sie alle verfügbaren Aktionen. Die mit dem Grafischen Skript Editor erstellten Aktionen sind mit dem Symbol  markiert.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine markierte Aktion. Das Kontextmenü öffnet sich.



- 5 Wählen Sie nun „GSE Aktion bearbeiten“.
Der Grafische Skript Editor öffnet sich und enthält das Skript der ausgewählten Aktion.
Sie können nun das gewählte Skript verändern, indem Sie die Parameter der Blöcke Ihren Bedingungen anpassen oder indem Sie weitere Blöcke hinzufügen oder löschen.



Sie können das gerade bearbeitete Skript oder Aktionsfolgen, die dieses Skript enthalten, nicht in diese Aktionsfolge einfügen (keine rekursive Verwendung). Die entsprechenden Aktionsfolgen sind in der Liste deaktiviert.

3.4.4 Speichern eines Skripts

Der Grafische Skript Editor speichert die von Ihnen bearbeiteten Skripte in der Datenbank auf dem SwyxServer. Der Call Routing Manager übernimmt beim „Speichern“ bzw. „Speichern unter...“ die vorhandenen


Regeln und Aktionen in das Regelbuch. Das Skript wird auf Fehlerfreiheit geprüft und Ihnen als Regel im Call Routing Manager zur Verfügung gestellt.



Im Gegensatz zum Call Routing Manager, der die Skripte und Aktionen verwaltet, ist der Grafische Skript Editor ein Bearbeitungsprogramm, das nach einem Aufruf nur ein Skript bearbeiten kann. Öffnen Sie im Call Routing Manager ein vorhandenes Skript z.B. „Regel 1“ und ändern Sie den Namen des Skripts auf der Seite „Skripteigenschaften“ z.B. in „Regel 2“, so ersetzt dieses Skript unter dem neuen Namen das vorhergehende Skript. Wollen Sie das ursprüngliche Skript erhalten, so wählen Sie im Menü „Datei“ die Option „Speichern unter...“ und vergeben Sie dort einen neuen Namen.geführt, d.h. der Ruf wird zum ursprünglichen Ziel durchgestellt.

3.4.5 Speichern als Entwurf

Skripte, die nicht fehlerfrei sind, können nicht direkt gespeichert werden, da der Call Routing Manager ausschließlich fehlerfreie Skripte bei „Speichern“ bzw. „Speichern unter...“ in sein Regelbuch übernehmen kann.

Wählen Sie während der Bearbeitung eines Skripts die Optionen „Entwurf speichern“ und „Entwurf speichern unter...“, so wird das Skript zwar auf dem SwyxServer gespeichert, aber nicht in das Regelbuch des Call Routing Managers übernommen. Sie können diesen Entwurf später im Call Routing Manager als deaktivierte Regel sehen. Die Entwürfe sind mit einem eigenen Symbol  gekennzeichnet.

3.4.6 Exportieren eines Skripts

Um ein Skript an einem anderen Ort als auf dem SwyxServer abzuspeichern, wählen Sie die Option „Exportieren...“. Das Skript wird unter dem aktuellen Namen in einem von Ihnen eingegebenen Verzeichnis abgelegt. Sie können Skripte exportieren, um Ihre Regeln so anderen Kollegen zugänglich zu machen.

3.4.7 Importieren eines Skripts

Sie können mit der Funktion „Importieren...“ ein lokal abgespeichertes Skript in den Grafischen Skript Editor einlesen, um so ein exportiertes

Skript weiter zu bearbeiten oder ein zur Verfügung gestelltes Skript an eigene Bedürfnisse anzupassen. Um dieses Skript dann in das Regelbuch zu übernehmen, speichern Sie es mit „Speichern“ unter dem aktuellen Namen oder mit „Speichern unter...“ unter einem anderen Namen ab.

3.4.8 Umbenennen eines Skripts

Um ein Skript umzubenennen können Sie es mit dem Grafischen Skript Editor öffnen und anschließend den Namen auf der Registerkarte „Eigenschaften“ im Menü „Datei“ ändern oder Sie verwenden im Menü „Datei“ direkt die Option „Speichern unter...“. Im letztgenannten Fall bleibt die ursprüngliche Datei erhalten.

Sie können alternativ direkt im Call Routing Manager die Funktion „Umbenennen...“ verwenden.

Siehe auch 2.3.9 *Regel umbenennen*, Seite 19.

3.4.9 Kopieren eines Skripts

Um ein vorhandenes Skript zu kopieren, können Sie im Call Routing Manager die Funktion „Kopieren...“ verwenden.

Siehe auch 2.3.8 *Regel kopieren*, Seite 18.

3.4.10 Löschen eines Skripts

Das Löschen eines Skripts aus dem Grafischen Skript Editor heraus ist nicht vorgesehen. Um ein mit dem Grafischen Skript Editor erstelltes Skript zu löschen, wählen Sie im Call Routing Manager die Funktion „Löschen...“.

Siehe auch 2.3.7 *Regel löschen*, Seite 18.





3.4.11 Auftretende Fehler und Warnungen







Während der Erstellung eines Skripts treten Fehler und Warnungen auf. Die auftretenden Fehler würden einen korrekten Ablauf des Skripts verhindern. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, ein fehlerhaftes Skript zur Benutzung durch den Call Routing Manager abzuspeichern. Sie können ein fehlerhaftes bzw. unvollständiges Skript aber jederzeit als Entwurf abspeichern, um es zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten






und anschließend als Regel oder Aktion im Regelbuch des Call Routing Manager abzuspeichern.

Auftretende Warnungen verhindern **nicht** die Verwendung der Regel im Call Routing Manager. Sie dienen lediglich zur Information über eventuell auftretende Fehlerquellen.

Eine Erläuterung der im Einzelnen auftretenden Fehler und Warnungen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sym- bol	Meldung	Erläuterung
	FEHLER: Keine Verbindung an Ausgang '...'	Ist ein Ausgang nicht verbunden, kann im Skript eine Sackgasse entstehen. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelbuch übernommen werden.
	FEHLER: Ansagendatei '...' fehlt	Die ausgewählte Ansagendatei ist nicht mehr auf dem SwyxServer vorhanden. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelbuch übernommen werden.
	FEHLER: Es wurden nicht alle Tage behandelt	Im Block „Wochentag“ ist nicht allen Tagen eine Verbindung zugewiesen worden. Benutzen Sie ggf. den Ausgang „Verbleibende Tage“. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelbuch übernommen werden.
	FEHLER: Der Block wurde mit sich selbst verbunden.	Diese Verbindung kann eventuell eine Endlos-Schleife ergeben. Sie ist dementsprechend nicht erlaubt. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelbuch übernommen werden.

Sym- bol	Meldung	Erläuterung
	FEHLER: Der Block 'Start' ist nicht mit dem Skript verbunden.	Kein Ausgang der Regel ('Regel ausgeführt' oder 'Regel übersprungen') kann erreicht werden. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelbuch übernommen werden.
	FEHLER: Es wurden nicht alle Parameter im Beschreibungsfeld eingegeben.	Im Beschreibungsfeld fehlen Parameter die vom Feld zwingend verlangt werden.
	FEHLER: Benutzte Aktion '...' fehlt	Die im Block aufgerufene Aktion ist nicht mehr auf dem SwyxServer vorhanden. Das Skript kann so nur als Entwurf in das Regelwerk übernommen werden.
	WARNUNG: Ein Block mit dem Ereignis 'Ruf beendet' befindet sich hinter dem Block 'Ruf beendet'	Dieser Block ist nur dann sinnvoll, wenn die Verbindung zum Zeitpunkt seines Beginns noch besteht. Das Skript kann trotzdem in das Regelbuch übernommen werden.
	WARNUNG: <Ausgang> wird verwendet, aber nicht angezeigt	Es gibt Verbindungen, die im Skript nicht zu sehen sind, da der entsprechende Ausgang nicht angezeigt wird. Das Skript kann trotzdem in das Regelbuch übernommen werden.
	WARNUNG: Keine Verbindung zu diesem Block	Dieser Block wird in keinem Fall erreicht. Das Skript kann trotzdem in das Regelbuch übernommen werden.

Sym- bol	Meldung	Erläuterung
	WARNUNG: Registerkarte nicht konfiguriert	Im Block wurden noch keine Einstellungen innerhalb der Registerkarten hinterlegt.
	WARNUNG: Die Aktion ist leer.	Innerhalb dieses Aktionsskripts wird keine weitere Aktion ausgeführt. Sie können diese Aktion trotzdem speichern und weiter verwenden.
	WARNUNG: Ausgang 'Verbleibende Tage' nicht verfügbar	Es sind im Block „Wochentag“ alle sieben Tage einzeln verbunden. Dann ist der Ausgang „Verbleibende Tage“ nicht mehr verfügbar. Das Skript kann trotzdem in das Regelbuch übernommen werden.
	INFO: X Fehler	Es gibt insgesamt X Fehler im Skript.
	INFO: X Warnung(en)	Es gibt insgesamt X Warnungen im Skript.

3.4.12 Schließen eines Skripts

Haben Sie ein Skript gespeichert oder exportiert, so können Sie das Fenster des Grafischen Skript Editors schließen, indem Sie den Menüpunkt „Datei | Beenden“ wählen oder auf  in der rechten oberen Ecke des Fensters „Grafischer Skript Editor“ klicken. Schließen Sie ein geändertes Skript, so haben Sie noch die Möglichkeit, dieses abzuspeichern, als Entwurf zu speichern oder das Skript zu verwerfen.

3.5 Variablen und Systemfunktionen

Als grundlegend neue Eigenschaft gegenüber dem Regel-Assistenten des Call Routing Managers besitzt der Grafische Skript Editor die Möglichkeit, Variablen und Systemfunktionen zu verwenden. Ihr Inhalt wird erst während des Skriptablaufes festgelegt und gilt auch nur während dieses Ablaufes (z.B. Zeitpunkt des Anrufes). Mit Hilfe dieser Funktionen

kann man Entscheidungen auf Grund aktueller Informationen treffen oder aktuelle Informationen weiterleiten.

Es wird zwischen benutzerdefinierten Variablen und Systemfunktionen unterschieden.

Benutzerdefinierte Variablen


Mit dem Block „Variable setzen“ können Sie benutzerdefinierte Variablen festlegen.



Der Name einer Variable darf die Zeichen A-Z, a-z, 0-9 und _ (Unterstrich) enthalten. Der Variablenname darf nur mit einem Buchstaben beginnen.

Eine Variable kann eine Zeichenfolge (String) enthalten oder einen numerischen Wert. Der Inhalt einer Variable wird von Ihnen festgelegt, wobei Sie Systemfunktionen verwenden können. Außerdem kann eine Variable ein Ausdruck aus bereits bestehenden Variablen oder Systemfunktionen sein.

Alternativ kann der Anrufer während eines Skriptablaufes eine Eingabe machen, die in einer Variable abgelegt wird (z.B. in den Blöcken „DTMF-Zeichen empfangen“ oder „DTMF-Zeichenfolge empfangen“).

Bereits definierte Variablen können Sie immer mit dem Symbol  auflisten und verwenden. Die Variablen können zur Auswertung herangezogen werden, wie z.B. bei den Blöcken „Variable auswerten“ oder „Ansagenauswahl“, oder bei den Blöcken „Voice Box“, „Zeichenfolge ansagen“, „Durchstellen“, „Schleife“, „FollowMe“ und „E-Mail versenden“ usw. verwandt werden.



Es darf kein Variablenname verwendet werden, der identisch mit dem Namen einer Systemfunktion ist.

Verwendung von Variablen

Möchten Sie in einem Skript eine Variable oder Systemfunktion verwenden, so beginnen Sie die Eingabe in diesem Fenster mit einem Gleichheitszeichen (=). Damit wird für den Grafischen Skript Editor festgelegt, dass der folgende Text ein Ausdruck ist, der aus einzelnen Zeichenketten

und Variablen zusammengesetzt wird. Dieser Ausdruck wird dann zur Laufzeit von dem Grafischen Skript Editor ausgewertet. Steht zu Beginn des Eingabefensters kein Gleichheitszeichen (=), so wird der Inhalt des Eingabefeldes von dem Grafischen Skript Editor lediglich als Zeichenkette interpretiert.

Beispiel:

Sie möchten einen Ruf an eine Nummer weiterleiten, die sich rechnerisch aus der angerufenen Nummer (CalledNumber()) ergibt.

Öffnen Sie hierzu die Seite „Eigenschaften von Durchstellen“ des Blocks „Durchstellen“. Geben Sie nun in das Feld „Ruf durchstellen für xx Sekunden zu“ den Ausdruck

=CalledNumber() + 100

ein, so wird der Anrufer bei Anwahl der Nummer '234' weitergeleitet an die Nummer '334'.



Geben Sie hier fälschlicherweise lediglich „CalledNumber() + 100“ ein (ohne Gleichheitszeichen =), so führt dies zu einer Fehlverbindung.

Variable in Ausdrücken auswerten

Möchten Sie eine Variable oder Systemfunktion auswerten (z.B. in den Blöcken „Variable auswerten“ oder „Ansagenauswahl“) können Sie eine Variable mit einem Ausdruck vergleichen.

Dieser Ausdruck kann seinerseits sowohl alle benutzerdefinierten Variablen dieses Skripts als auch alle Systemfunktionen beinhalten. Die hier verwendeten Ausdrücke erstellen Sie in der Syntax von Visual Basic Script:

- Eine Variable kann sowohl eine Zeichenfolge ("3") als auch einen numerischen Wert (3) darstellen.

- Die Verkettung von Variablen ist möglich.

Der Ausdruck

= "Ruf von der Nummer" & CallerNumber()

ergibt während der Rufbehandlung eines Rufes von der Rufnummer 0123456789

Ruf von der Nummer 0123456789

- Rechenoperationen mit Variablen

Der Ausdruck

a=3*b

wird numerisch ausgewertet, sodass a das Ergebnis der Rechenoperation zugewiesen wird. Voraussetzung hierfür ist, dass b einen numerischen Wert enthält bzw. eine Zeichenfolge, die als numerischer Wert interpretierbar ist.

- Addition

Diese Operation wird in Abhängigkeit des Variablentyps ausgeführt.

Der Ausdruck

= "3" + CalledNumber()

ergibt bei einer Rufbehandlung mit CalledNumber()=234 eine Zeichenfolge in der Form

"3234".

Der Ausdruck

= 3 + CalledNumber()

ergibt bei einer Rufbehandlung mit CalledNumber()=234 den numerischen Wert

237



Enthält die Variable oder eine Systemfunktion (hier CalledNumber()) eine Zeichenfolge, die nicht als numerischer Wert interpretierbar ist, so erzeugt dieser Ausdruck einen Fehler (type mismatch) und der Ruf wird beendet.

- Vergleich

Diese Operation verläuft analog zur Addition. So erzeugt der Ausdruck

"333" > CalledNumber()

einen Vergleich der Zeichenfolgen.

Sind die zu vergleichenden Variablen Zeichenketten, so werden Sie als ASCII-Zeichenfolge verglichen (standard string comparison) und zwar beginnend mit dem ersten Zeichen. Der erste Unterschied (> oder <) bestimmt dann das Ergebnis.

Beispiel:

Es gibt folgende Zeichenketten: "A"=65; "a"=97; "b"=98; "c"=99.

Dann gilt:

"aab" < "aac", da 1.Zeichen a=a; 2.Zeichen a=a; 3.Zeichen b<c

"aab" > "aAc", da 1.Zeichen a=a; 2.Zeichen a>A

Der Ausdruck

333 > CalledNumber()

vergleicht den numerischen Wert. In diesem Fall ist es wieder zwingend, dass die Systemfunktion einen numerischen Wert enthält.

Verwendung von Variablen in E-Mail Texten

Möchten Sie im Text einer versandten E-Mail eine Variable verwenden, so müssen Sie den gesamten Text der E-Mail als Ausdruck definieren.

Beispiel:

Im Text der E-Mail soll später erscheinen:

Sie erhielten um <CurTime> Uhr einen Anruf von der Rufnummer <IpPbx.CallingNumber>.

Es wurde versucht den Ruf an <Vertretung> durchzustellen.

Viele Gruesse Ihr SwyxServer.

Hierbei ist „Vertretung“ eine benutzerdefinierte Variable, die während des Skriptablaufes festgelegt wird (z.B. eine von dem Anrufer über DTMF eingegebene Nummer oder je nach Uhrzeit des Anrufs wird ein anderer Vertreter festgelegt).

Im Block „E-Mail versenden“ muss in diesem Falle im Feld „Text“ folgender Inhalt stehen:

```
= "Sie erhielten um " & CurTime() & " Uhr einen Anruf von der Ruf-
nummer "_
& IpPbx.CallingNumber & "." & vbLF _
& "Es wurde versucht den Ruf an " & Vertretung & " durchzustellen."
& vbLF _
& "Viele Gruesse Ihr SwyxServer."
```



Achten Sie darauf, dass zwischen „vbLF“ und dem Unterstrich ein Leerzeichen gesetzt sein muss.

Verwenden Sie hierbei den Unterstrich (_) als letztes Zeichen der Zeile in der Bearbeitung des Ausdrucks für alle Zeilen bis auf die letzte und vbLF (Visual Basic Line Feed) als Zeichen für den Zeilenumbruch im E-Mailtext.

Systemfunktionen

SwyxWare stellt aktuelle Informationen über den gerade eingegangenen Ruf für die Bearbeitung durch ein Skript zur Verfügung. Diese aktuellen Informationen können z.B.

- einer Variable zugewiesen werden, siehe *Variable setzen*, Seite 133,
- mit einer Variable verglichen werden, siehe *Variable in Ausdrücken auswerten*, Seite 78 oder siehe auch *Variable auswerten*, Seite 136 oder *Ansagenauswahl*, Seite 139,
- in den Text einer E-Mail eingefügt werden, siehe *Verwendung von Variablen in E-Mail Texten*, Seite 79 oder *E-Mail versenden*, Seite 124, oder
- angesagt werden, siehe *Zeichenfolge ansagen*, Seite 143, *Datum ansagen*, Seite 145 oder *Uhrzeit ansagen*, Seite 147.



Beachten Sie bei der Verwendung von Systemfunktionen, dass diese nur in Ausdrücken auftreten, die der oben angeführten Syntax unterliegen.

Als Systemfunktionen stehen zur Verfügung:

Name	Erläuterung
IpPbx.Away	Status „Abwesend“ einfügen oder festlegen
IpPbx.Calling-Name	Name des Anrufers einfügen oder festlegen
IpPbx.Calling-Number	Nummer des Anrufers einfügen oder festlegen
IpPbx.DoNotDisturb	Status „Ruhe vor dem Telefon“ einfügen oder festlegen
IpPbx.OneWay-Conference	Modus für einseitige Konferenz einfügen
IpPbx.SecondaryCallingNumber	Zweitrufnummer einfügen
IpPbx.UserFreeStatusText	Status text des Benutzers einfügen oder festlegen
CallDuration()	Länge des Anrufs in Sekunden

Name	Erläuterung
CalledNumber()	Angerufene Nummer einfügen
CallID()	Nummer für die eindeutige Identifizierung dieses Anrufes. Diese Identifikationsnummer wird auch in den Einzelverbindungsinformationen (CDRs) genutzt.
CallStart()	Startzeitpunkt des Anrufs im Format hh:mm:ss
CurDate()	aktuelles Datum im Format tt.mm.jjjj
CurDateTime()	Uhrzeit und Datum des Anrufbeginns im Format hh:mm:ss tt.mm.jjjj
CurDay()	aktueller Tag (mit führender Null) im Format tt
CurDayOfWeek()	Wochentag des Anrufbeginns im Format z.B. „Montag“
CurHour()	aktuelle Stunde (mit führender Null) im Format hh
CurMinute()	aktuelle Minuten (mit führender Null) im Format mm
CurMonth()	aktueller Monat (mit führender Null) im Format mm
CurSecond()	aktuelle Sekunden (mit führender Null) im Format ss
CurTime()	aktuelle Uhrzeit im Format hh:mm:ss
CurYear()	aktuelles Jahr (jjjj)
ExternalCall()	Externer Ruf
InternalCall()	Interner Ruf
IsAway()	Status des Benutzers ist „Abwesend“
IsBusy()	Benutzer spricht gerade
IsDoNotDisturb()	Status des Benutzers ist „Ruhe vor dem Telefon“
IsLoggedIn()	Benutzer ist an einem Endgerät angemeldet
IsOutlookBusy()	Kalenderstatus des Benutzers ist „Gebucht“

Name	Erläuterung
IsOutOfOffice()	Kalenderstatus des Benutzers ist „Abwesend“
LastCause()	Enthält Information über die letzte Weiterleitungsaktion (Durchstellen, Schleife, FollowMe) innerhalb der aktuellen Rufbehandlung. Folgende Werte sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> • PBXSuccess (0) • PBXFailure (1) • PBXTimeout (2) • PBXCallTermNormalCallClearing (3) • PBXCallTermDestinationBusy (4) • PBXCallTermReject (5) • PBXCallTermWrongNumber (12) • PBXCallTermConnectToCallerImpossible (13) • PBXCallTermDestinationUnreachable (14) • PBXNoChannelAvailable (18) • PBXNetworkCongestion (19) • PBXIncompatibleDestination (20) • PBXOriginatorDisconnected (22)
NotLoggedIn()	Benutzer ist abgemeldet
OneWayConferenceSuffix()	Liefert den Anhang zurück, der für einseitige Konferenzen an die Zielnummer angehängt wird
PIN()	Persönliche Identifikationsnummer des Angerufenen.
PostDialingDigits()	Nachwahlziffer einfügen
RecordLen()	Länge der aufgenommenen Sprachnachricht in Sekunden
VoicemailOriginatorEMailAddress()	Auf dem Server konfigurierte E-Mail-Adresse des Absenders der Sprachnachricht einfügen.

3.6 Blöcke

In diesem Kapitel finden Sie die allgemeine Struktur eines Blocks, eine Übersicht über alle auftretenden Blöcke, sowie detaillierte Informationen zu den einzelnen Blöcken und ihren Eigenschaften.



Ab SwyxWare V13.27 stehen keine IMAP-Blöcke zum Erstellen neuer Skripte zur Verfügung.

3.6.1 Allgemeine Struktur eines Blocks

Alle Blöcke haben unabhängig von ihrem Blocktyp die gleichen Strukturelemente. Diese Strukturelemente werden im Folgenden näher erläutert.



Element	Erläuterung
	Kontaktfläche „Eingang“ Sie ist mit dem Symbol belegt, welches den Blocktyp charakterisiert (hier z.B. „Situation“).
	Name des Blocks Auf der Registerkarte „Allgemein“ können Sie den Namen selbst festlegen. Standardmäßig werden hier die verwendeten Parameter eingetragen.
	Beschreibung der Ausgänge Die Bezeichnung können Sie auf der Registerkarte „Verbindungen“ selbst festlegen. Zeilenumbruch zur Formatierung
	Kontaktfläche(n) „Ausgang“ Von hier gehen die Verbindungen zum nächsten Block aus. Zeilenumbruch zur Formatierung

Element	Erläuterung
	Blocktyp (hier z.B. „Situation“) Hier wird der Blocktyp angezeigt. Die Blocktypen werden in diesem Kapitel näher erläutert. Sie können die Anzeige des Blocktyps über auch ausblenden.

Name des Blocks

In der obersten Zeile finden Sie den Namen des Blocks. Ist der Block bei der Bearbeitung aktiviert, so ist der Name blau unterlegt, ist er deaktiviert, so wird der Hintergrund in einem verblassten blau dargestellt. In der Voreinstellung hat jeder Block einen Namen, der dem Blocktyp entspricht bzw. eingestellte Parameter dieses Blocks enthält. Sie können jedem Block einen individuellen, aussagekräftigen Namen geben.

So benennen Sie einen Block um

- 1 Klicken Sie auf den Block, sodass der Block aktiviert ist.
 - Wählen Sie in der Menüleiste „Bearbeiten | Allgemein...“ oder
 - Klicken Sie in der Menüleiste direkt auf .

Oder

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block.
Der Block wird aktiviert und das Kontextmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie „Allgemein...“.
In jedem Fall öffnet sich die Registerkarte „Allgemein“ der Seite „Eigenschaften von <Blockname>“.
- 3 Geben Sie im Feld „Name“ den gewünschten Namen für den Block ein.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Die Seite „Eigenschaften von <Blockname>“ schließt sich und der neue Name des Blocks erscheint.

Eingang

In der linken oberen Ecke des Blocks sehen Sie die Kontaktfläche „Eingang“. Sie enthält das Symbol des Blocktyps. Diese Fläche dient den Ver-

bindungslinien zwischen den Blöcken als Eingang. Jeder Block hat genau einen Eingang.

Ausgänge


Auf der rechten Seite des Blocks finden Sie die Kontaktflächen für die Ausgänge. Sie sind ebenfalls mit Symbolen oder Abkürzungen belegt. Sie können für jeden Ausgang eine eigene Beschreibung festlegen. Diese werden im Block angezeigt. Die Zahl der Ausgänge ist abhängig vom Blocktyp, jeder Block hat mindestens einen Ausgang. Diese Ausgänge können von Ihnen mit dem Eingang des darauf folgenden Blocks verbunden werden.

Wie Sie Verbindungen herstellen erfahren Sie in *So verbinden Sie zwei Blöcke miteinander*, Seite 66.

Blocktyp

In der unteren Zeile erkennen Sie den Typ des Blocks. Eine Übersicht über die verschiedenen Blocktypen finden Sie in *Übersicht*, Seite 84.

Kommentarmarke

Sobald Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ einen Kommentar eingefügt haben, erscheint in der rechten oberen Ecke eine Marke . Bewegen Sie die Maus über diese Kommentarmarke, so öffnet sich eine QuickInfo, die den Text dieser Marke enthält.

3.6.1.1 Eigenschaften eines Blocks

Jeder Block hat Eigenschaften, die Sie einstellen können. Je nach Typ des Blocks gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Registerkarten.

So rufen Sie die Eigenschaften eines Blocks auf

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block.
Der Block wird aktiviert und das Kontextmenü erscheint.
 - Wählen Sie z.B. „Allgemein...“.

Oder


- 1 Klicken Sie auf den Block, sodass der Block aktiviert ist.
 - Wählen Sie in der Menüleiste „Bearbeiten | Allgemein...“ oder
 - Wählen Sie in der Symbolleiste direkt die von Ihnen gewünschte

Registerkarte, z.B. .

Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von <Blockname>“ mit der gewählten Registerkarte, beispielsweise „Allgemein“.

Allgemein

Die Registerkarte „Allgemein“ enthält die allgemeinen Einstellungen des markierten Blocks.



The screenshot shows a dialog box titled "Eigenschaften von Schleife" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Allgemein", "Parameter", and "Verbindungen". The "Allgemein" tab is selected. It contains the following fields:

- Name:** A text input field with the placeholder text "Name des Blocks".
- Kommentar:** A text area with a placeholder text: "Steht hier ein Kommentar, so wird dieser mit einer Kommentarmarke rechts oben auf dem Block angezeigt. Den Inhalt des Kommentars kann man in der Quickinfo (Mouseover) lesen." It has a vertical scrollbar on the right.
- Beschreibung:** A text area with a placeholder text: "Ruf durchstellen an die Rufnummer ursprünglichem Ziel (Klingeln max. 15 Sekunden), insgesamt höchstens 3 Versuche." It has a vertical scrollbar on the right.

At the bottom right, there are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Hilfe".

Im Einzelnen sind dies


- der Name des Blocks. Dieser erscheint in der oberen Zeile des Blocks. Weiterhin
- ein Platz für Ihren eigenen Kommentar, der später bei Berührung der Kommentarmarke mit dem Mauszeiger erscheint, und
- ein Text, der die auf der folgenden Karte definierten Parameter beschreibt. Dieser Text wird bei der Parametereingabe automatisch erzeugt und kann nicht verändert werden. Die Parameter sind blau


und unterstrichen und können durch Klicken direkt angewählt werden.

Parameter

Diese Registerkarte enthält die für diesen Blocktyp festzulegenden Parameter. Erfordert die Auswahl eines Parameters weitere, detaillierte Angaben, so ist dieser Einzelparameter unterstrichen. Bei Auswahl öffnet sich sofort ein neues Fenster, in welchem die benötigten Details abgefragt werden.


Beispiel:

Im Block „Schleife“ aktivieren Sie die Eingabe einer anderen Rufnummer und klicken Sie für die Auswahl der Zielrufnummer z.B. auf . Es erscheint das Fenster „Telefonbuch“ und Sie können hier die Rufnummer auswählen.



Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbunden		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzt		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		↓ [keine Verbindung] ▼
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet ▼

Verbindungen



Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbunden		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzt		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		↓ [keine Verbindung] ▼
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet ▼

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang des Blocks im Skript-Fenster angezeigt wird



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skripts. Entfernen können Sie Ausgänge nicht, d.h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden.

In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Raster-Oberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blockeingänge enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.1.2 Pflichtblöcke und Optionale Blöcke

Es gibt zwei verschiedene Typen von Blöcken, die sogenannten „Pflichtblöcke“ und die „Optionalen Blöcke“.

Pflichtblöcke für Regeln

Pflichtblöcke treten in jedem Skript nur einmal auf. Sie werden automatisch zu Beginn der Skripterstellung erzeugt und erscheinen direkt zu Beginn der Skripterstellung auf dem Raster des Skript-Fensters. Sie können verschoben und umbenannt, nicht aber gelöscht werden. Eine Regel besitzt folgende Pflichtblöcke:

- Start
- Ruf beendet
- Regel ausgeführt
- Regel übersprungen

Diese Blöcke legen den Beginn und das Ende einer Regel fest. Die Kontaktfläche „Eingang“ beim Block „Start“ bleibt unverbunden. Die Blöcke „Regel ausgeführt“ und „Regel übersprungen“ besitzen ihrerseits keinen Ausgang mehr, die Regel endet hier.

Pflichtblöcke für Aktionen

Bei der Erstellung einer Aktion gibt es folgende Pflichtblöcke:

- Start
- Ruf beendet
- Regel ausgeführt

Diese Blöcke legen den Beginn und das Ende einer Aktion fest. Die Kontaktfläche „Eingang“ beim Block „Start“ bleibt unverbunden. Der Block „Regel ausgeführt“ besitzt entsprechend keinen Ausgang, die Aktion endet hier.

Optionale Blöcke

Die optionalen Blöcke können aus der Symbolleiste ausgewählt werden und dienen dem Aufbau des eigentlichen Regelinhalts. Alle Blöcke sind frei kombinierbar, können beliebig oft auftreten und jederzeit wieder gelöscht werden.



3.6.2 Übersicht






Blöcke werden für verschiedene Anwendungen angeboten:

- für die allgemeine Rufbearbeitung
- für den Zugang und die Verwaltung des E-Mail-Ordners
- für die Bearbeitung von Anrufen mit Hilfe einer Warteschlange






3.6.2.1 Blöcke für die allgemeine Rufbehandlung





Hier finden Sie eine Tabelle mit der Übersicht über alle zur Verfügung stehenden allgemeinen Blocktypen:





Block	Blocktyp	Erläuterung
	Start	Pflichtblock Mit diesem Block beginnt das Skript einer Regel, siehe <i>Start</i> , Seite 89.
	Regel ausgeführt	Pflichtblock Mit diesem Block endet das Skript. Weitere Regeln werden vom Call Routing Manager nicht berücksichtigt, siehe <i>Regel ausgeführt</i> , Seite 90.





Block	Blocktyp	Erläuterung
	Regel übersprungen	Pflichtblock Mit diesem Block endet das Skript. Weitere Regeln werden vom Call Routing Manager berücksichtigt, siehe <i>Regel übersprungen</i> , Seite 90.
	Ruf beendet	Pflichtblock Wird der Ruf beendet (z.B. der Anrufer legt auf), so springt die Rufbehandlung hierhin und das Skript wird von diesem Block aus weiterbearbeitet, siehe <i>Ruf beendet</i> , Seite 90.
	Ansage spielen	Optionaler Block Dem Anrufer wird eine Ansage vorgespielt, siehe <i>Ansage spielen</i> , Seite 137.
	Ansagenauswahl	Optionaler Block Unterscheidet Dateien durch Auswertung einer Variable und spielt die so bestimmten Ansagen in der Reihenfolge ihres Auftretens ab, siehe <i>Ansagenauswahl</i> , Seite 139.
	Zeichenfolge ansagen	Optionaler Block Eine Zeichenfolge wird angesagt, siehe <i>Zeichenfolge ansagen</i> , Seite 143.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Datum ansagen	Optionaler Block Mit Hilfe dieses Blocks können Sie ein Datum ansagen lassen, siehe <i>Datum ansagen</i> , Seite 145.
	Nachricht aufnehmen	Optionaler Block Dieser Block nimmt die Sprachnachricht eines Anrufers auf, siehe <i>Nachricht aufnehmen</i> , Seite 121.
	Durchstellen	Optionaler Block Dieser Block stellt den Ruf zur eigenen oder zu einer anderen Rufnummer durch z.B. zur Voice Box, siehe <i>Durchstellen</i> , Seite 102
	Schleife	Optionaler Block Dieser Block stellt den Ruf wiederholt zur eigenen oder zu einer anderen Rufnummer durch, siehe <i>Schleife</i> , Seite 105.
	FollowMe (Ruf weiterleiten)	Optionaler Block Dieser Block versucht den Ruf nacheinander mit verschiedenen Rufnummern zu verbinden, siehe <i>FollowMe (Ruf weiterleiten)</i> , Seite 108.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Halten	Optionaler Block Dieser Block legt einen Anruf auf Halten. Der Anrufer hört festgelegte Wartemusik, siehe <i>Halten</i> , Seite 114.
	Aktivieren	Optionaler Block Aktiviert einen Anruf, der mit dem Block „Halten“ auf Halten gelegt wurde, siehe <i>Aktivieren</i> , Seite 116.
	Warten auf Verbindungsabbau	Optionaler Block Überwacht einen erfolgreich weitergeleiteten Ruf bis zum Ende der Verbindungszeit, siehe <i>Warten auf Verbindungsabbau</i> , Seite 117.
	E-Mail versenden	Optionaler Block Es wird eine E-Mail versandt, welche Informationen über den Anruf und eine Nachricht enthalten kann, siehe <i>E-Mail versenden</i> , Seite 124.
	Voice Box	Optionaler Block Es wird eine Ansage gespielt und eine Nachricht aufgenommen. Die Nachricht wird im Rufjournal dem Benutzer/Gruppe angezeigt und ggf. als E-Mail versandt, siehe <i>Voice Box</i> , Seite 126.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Fernabfrage	Optionaler Block Dieser Block erlaubt die Abfrage der Sprachnachrichten und E-Mails von einem anderen Anschluss aus, siehe <i>Fernabfrage</i> , Seite 130.
	DTMF-Zeichen empfangen	Optionaler Block Nach einer Aufforderung wird ein DTMF-Zeichen empfangen, siehe <i>DTMF-Zeichen empfangen</i> , Seite 99.
	DTMF-Zeichenfolge empfangen	Optionaler Block Eine Folge von DTMF-Zeichen wird empfangen und einer Variable zugewiesen, siehe <i>DTMF-Zeichenfolge empfangen</i> , Seite 149.
	Ruf beenden	Optionaler Block Eine bestehende Verbindung wird beendet, siehe <i>Ruf beenden</i> , Seite 132.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Situation	Optionaler Block Dieser Block bietet eine Entscheidungsmöglichkeit auf Grund der Situation des angerufenen Teilnehmers z.B. „ist abwesend“ oder „spricht gerade“, siehe <i>Situation</i> , Seite 91.
	Anruf	Optionaler Block Dieser Block bietet eine Entscheidungsmöglichkeit auf Grund der Eigenschaften des Anrufs z.B. Rufnummer des Anrufers, siehe <i>Anruf</i> , Seite 93.
	Datum/Uhrzeit	Optionaler Block Dieser Block bietet eine Entscheidungsmöglichkeit auf Grund des Anrufzeitpunktes, siehe <i>Datum/Uhrzeit</i> , Seite 95.
	Wochentag	Optionaler Block Dieser Block bietet eine Verzweigungsmöglichkeit auf Grund des aktuellen Wochentages, siehe <i>Wochentag</i> , Seite 98.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Variable setzen	Optionaler Block Eine Variable wird definiert und mit einem Anfangswert gesetzt, siehe <i>Variable setzen</i> , Seite 133. Alternativ können Sie hier ein selbst erstelltes Unterprogramm aufrufen, siehe <i>Einsatz von Visual Basic Script</i> , Seite 162.
	Variable auswerten	Optionaler Block Ein Aussage über Variable(n) wird ausgewertet und entsprechend verzweigt, siehe <i>Variable auswerten</i> , Seite 136.
	Skript Code einfügen	Optionaler Block Hier kann ein Visual Basic Skript in das Regel-Skript eingefügt werden, siehe <i>Skript Code einfügen</i> , Seite 120.
	GSE-Aktion ausführen	Optionaler Block Eine Aktion, die mit Hilfe des Grafischen Skript Editors erstellt wurde, wird ausgeführt, siehe <i>GSE-Aktion ausführen</i> , Seite 118.

Verbindungs-ID

Zu Beginn der Verbindung mit einem Mailserver (Block „Mit Mailserver verbinden“) legen Sie eine Identifikationsnummer für diese Verbindung fest (Verbindungs-ID). Sie können z.B. gleichzeitig mehrere Verbindungen zu verschiedenen Mailservern aufbauen oder mehrere Verbindungen für verschiedene Benutzer. In allen weiteren Blöcken, in denen auf den Mailserver zugegriffen wird, wird diese Verbindungs-ID benutzt, um

die Kombination von Mailserver, Benutzer und Verzeichnis eindeutig zu identifizieren.



<<Gespeicherte temporäre Datei>>

Sie können den Anhang einer E-Mail, die Sprachnachricht, in einer temporären Datei speichern. Diese können Sie dann anschließend abhören (mit dem Block „Ansage spielen“). Es kann immer nur eine Sprachnachricht gleichzeitig als temporäre Datei gespeichert werden.

3.6.2.2 Blöcke für die Verwaltung von Warteschlangen

Die folgenden Blöcke können Sie benutzen um die Verwaltung von Warteschlangen zu steuern.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Warteschlange erstellen	Optionaler Block Dieser Block erzeugt eine neue Warteschlange, welche Anrufe in einer bestimmten Reihenfolge enthält, siehe <i>Warteschlange erstellen</i> , Seite 151.
	Warteschlangen-Attribute setzen	Optionaler Block Dieser Block setzt und verändert die Parameter der Warteschlange, siehe <i>Warteschlangen-Attribute setzen</i> , Seite 153.
	Warteschlangen-Attribute abrufen	Optionaler Block Erfragt die Parameter der Warteschlange und speichert sie in Variable, siehe <i>Warteschlangen-Attribute abrufen</i> , Seite 156.

Block	Blocktyp	Erläuterung
	Warteschlange löschen	Optionaler Block Dieser Block löscht eine Warteschlange. Alle Rufe die sich in der Warteschlange befinden, werden beendet, siehe <i>Warteschlange löschen</i> , Seite 158.
	Anruf in Warteschlange	Optionaler Block Dieser Block fügt den aktuellen Anruf der Warteschlange hinzu und verarbeitet ihn, siehe <i>Anruf in Warteschlange</i> , Seite 160.

3.6.3 Pflichtblöcke

Pflichtblöcke sind Blöcke, die direkt zu Beginn der Erstellung einer Regel oder einer Aktion auf der Rasteroberfläche zu sehen sind. Sie können vom Benutzer zwar verschoben, aber nicht entfernt werden. Für eine Regel gibt es folgende Pflichtblöcke:


- Start
- Ruf beendet
- Regel ausgeführt
- Regel übersprungen

Wollen Sie eine Aktion erstellen, so gibt es hier die folgenden Pflichtblöcke:

- Start
- Ruf beendet
- Regel ausgeführt

Für den prinzipiellen Aufbau eines Blocks sowie die grundlegende Struktur des zugehörigen Fensters „Eigenschaften“ siehe *Allgemeine Struktur eines Blocks*, Seite 81.


3.6.3.1 Start




Mit diesem Block beginnt die Rufbehandlung. Ruft Call Routing Manager diese Regel oder Aktion auf, so beginnt er automatisch mit dem Eingang dieses Blocks. Dementsprechend kann der Eingang dieses Blocks nicht verbunden werden. Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Start“ fest

In dieses Fenster können Sie eigene Funktionen definieren, die Sie im weiteren Verlauf des Skriptes nutzen. Diese Funktionen werden in der Form eines Visual Basic Skripts eingefügt. Siehe auch *Einsatz von Visual Basic Script*, Seite 162.






Verbindungen

Der Block „Start“ besitzt nur einen Ausgang mit der Standardbezeichnung „Skript starten“. Der Block wird auf jeden Fall durch diesen Ausgang verlassen.

3.6.3.2 Regel ausgeführt




Dieser Block beendet die Ausführung einer Regel oder Aktion. Bei einer Regel signalisiert er dem Call Routing Manager, dass die Regel ausgeführt wurde, d.h. es wird vom Call Routing Manager keine weitere Regel bearbeitet. Für diesen Block ist auf der Seite „Eigenschaften“ nur die

Registerkarte „Allgemein“ verfügbar. Dieser Block besitzt keinen Ausgang, die Regel endet hier.

Bei einem Aktionsskript gibt es diese Unterscheidung nicht, dieses Skript wird immer mit dem Block „Regel ausgeführt“ verlassen.

3.6.3.3 Regel übersprungen



Dieser Block beendet die Ausführung einer Regel. Er signalisiert dem Call Routing Manager, dass die Regel übersprungen werden soll, d.h. es wird vom Call Routing Manager die nächste Regel bearbeitet. Für diesen Block ist auf der Seite „Eigenschaften“ nur die Registerkarte „Allgemein“ verfügbar. Dieser Block besitzt keinen Ausgang, die Regel endet hier.

3.6.3.4 Ruf beendet



Es gibt Blöcke, deren Abarbeitung eine bestimmte Zeitspanne in Anspruch nimmt, z.B. „Ansage spielen“ oder „Nachricht aufnehmen“. Wird während des Ablaufs eines solchen Blocks der Ruf unterbrochen (z.B. der Anrufer legt auf), so wird der aktuelle Block über den Ausgang „Ruf beendet“ verlassen. Standardmäßig ist dieser Ausgang mit dem Block „Ruf beendet“ verbunden. Sie können ihn aber auch mit anderen Blöcken verbinden und so noch Aktionen ausführen, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde. Für diesen Block sind auf der Seite „Eigenschaften“ nur die Registerkarten „Allgemein“ und „Verbindungen“ verfügbar.



Nach diesem Block sind nur noch Aktionen ausführbar, für die keine aktive Verbindung benötigt wird. Denkbar wäre hier zum Beispiel die Versendung einer E-Mail mit dem Zeitpunkt des Anrufes und - falls vorhanden - der Rufnummer des Anrufers.

Verbindungen

Dieser Block hat nur einen Ausgang „Ruf beendet“. Dieser Ausgang ist als Vorgabe mit dem Eingang des Blocks „Regel ausgeführt“ verbunden.

3.6.4 Optionale Blöcke - Entscheidungen

Optionale Blöcke sind die Blöcke, die vom Benutzer in den Ablauf einer Regel oder einer Aktion eingefügt werden. Sie werden angeklickt und dann auf der Oberfläche positioniert, können beliebig oft auftreten, verschoben und entfernt werden. Im Folgenden werden alle Blöcke erläutert, die eine Entscheidung beinhalten.

3.6.4.1 Situation




Wird ein Teilnehmer angerufen, so wird geprüft, in welcher Situation sich der angerufene Teilnehmer befindet. Mit diesem Block können Sie die Situation abfragen und, darauf basierend, eine Entscheidung treffen, d.h. die Rufbehandlung kann hier verzweigt werden.

Beispiel:


Als Parameter haben Sie eingegeben „...wenn ich nicht am SwyxServer angemeldet bin“. Werden Sie nun angerufen und sind tatsächlich nicht angemeldet, so wird der Zweig des Skripts abgearbeitet, der sich an den Ausgang „Wahr“ anschließt. Im anderen Fall wird der Zweig „Falsch“ abgearbeitet.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.



So legen Sie die Parameter für „Situation“ fest

- 1 Hier können Sie aus einer Auswahlliste eines der vom Call Routing Manager unterscheidbaren Situationen auswählen:



- Alle Situationen
- oder eine sinnvolle Kombination der folgenden Bedingungen:
- Der Anschluss des Teilnehmers ist frei und der Teilnehmer ist bei SwyxServer angemeldet, d.h. er könnte den eingehenden Ruf entgegennehmen. Dies ist auch der Fall, wenn der Teilnehmer gerade telefoniert, aber noch Leitungen frei sind und die Option „Zweitanruf unterbinden“ nicht aktiviert wurde.
 - Der Anschluss ist besetzt, d.h. der Teilnehmer telefoniert gerade und alle Leitungen sind belegt oder die Option „Zweitanruf unterbinden“ ist aktiviert.
 - Der Teilnehmer hat seinen Status auf „Abwesend“ gesetzt.
 - Der Teilnehmer hat seinen Status auf „Ruhe vor dem Telefon“ gesetzt.
 - Der Teilnehmer ist „abwesend“ gemäß Kalender.



- Der Teilnehmer ist „gebucht“ gemäß Kalender.
- Der Teilnehmer ist nicht am SwyxServer angemeldet.

Die Informationen „abwesend“ und „gebucht“ werden gemäß Outlook-Kalender nur in bestimmten Intervallen (Grundeinstellung: 15 Minuten) von Outlook zum Exchange Server hin aktualisiert. Sie stehen erst nach der Aktualisierung für die Regelbearbeitung zur Verfügung. Diese Einstellungen können Sie in Ihrem Outlook ändern unter „Extras | Optionen | Einstellungen | Kalenderoptionen... | Frei/Gebucht Optionen“. Bedenken Sie, dass ein sehr kleiner Wert zu einer Belastung des Netzwerkes führt.

Eine Kalenderabfrage ist ebenfalls mit Lotus/IBM/HCL Notes möglich. Voraussetzung ist die Installation des Lotus/IBM/HCL Notes SDK. Im Gegensatz zu Microsoft Outlook erlaubt Lotus/IBM/HCL Notes keine Qualifizierung bezüglich lokaler Termine und Abwesenheiten. Die „Free-time“-Abfrage in Lotus/IBM/HCL Notes interpretiert daher ganztägige Veranstaltungen als „abwesend“ und alle übrigen Termine werden als „gebucht“ behandelt (Knowledgebase-Artikel 2757).

Die Regeln müssen bei einer Umstellung von Microsoft Exchange auf IBM Domino/Notes oder umgekehrt nicht angepasst werden



Die Information ob ein Benutzer „abwesend“ oder „gebucht“ ist, wird nur beim ersten Auftreten in einer Rufbehandlung vom Exchange Server angefordert. Tritt diese Abfrage innerhalb einer Rufbehandlung mehrfach auf, so wird der Wert der ersten Abfrage erneut verwendet.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Wahr		↓ [keine Verbindung] ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	Falsch		↓ [keine Verbindung] ↓
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet ↓

OK Abbrechen Hilfe



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.4.2 Anruf

Anruf	
Wahr	✓
Falsch	✗
Anruf	

Mit diesem Block können Sie Informationen über den Anrufer oder über die angerufene Nummer abfragen und diese für Entscheidungen über die weitere Rufbehandlung nutzen.

Beispiel:

Sie haben den Parameter „Nur externe Rufe“ gewählt. Dann werden alle Rufe die Sie von außerhalb erreichen, also keine Teilnehmer des Firmennetzwerkes, dem Ausgang „Wahr“ folgen und alle internen Rufe dem Ausgang „Falsch“.


Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

Ausgang	Erläuterung
Wahr	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf eine auf der Registerkarte „Parameter“ definierte Situation antrifft.
Falsch	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf keine auf der Registerkarte „Parameter“ definierte Situation antrifft.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.


In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.

So legen Sie die Parameter für Anruf fest

- 1 Hier können Sie aus einer Auswahlliste eines der vom Call Routing Manager erkennbaren Rufmerkmale auswählen. Wählen Sie einen Parameter aus, der seinerseits weitere detailliertere Eingaben bedingt, so öffnet sich ein neues Fenster mit der Abfrage des entsprechenden Parameters.



Folgende unterstützte Bedingungen zur Art des Rufes können ausgewählt werden:



- Rufe von beliebiger Rufnummer
- Rufe von Rufnummer
Sie können die Anrufer-ID aus dem Adressbuch übernehmen oder direkt eingeben. Mehrere verschiedene Rufnummern können Sie durch ein Semikolon getrennt eingeben.
- Anrufer ohne Rufnummernübertragung (im Display sehen Sie 'XXX')
- Nur SwyxWare-interne Rufe (in der Regel sind Anrufe, die über SwyxLink geführt werden, externe Rufe)
- Nur externe Rufe
- Rufe zu meiner Nummer
Sie können die Nummer in der Dropdownliste auswählen.
- Rufe zu irgendeiner meiner Rufnummern (falls Sie mehrere

Nummern haben).

Hier sind auch Platzhalterzeichen (Wildcards) erlaubt, um zum Beispiel durch Eingabe von „000*“ (Amtskennziffer + Auslandsvorwahl) alle Anrufe aus dem Ausland gezielt zu erkennen. Dabei kann ein ‘*’ für mehrere Ziffern stehen und ein ‘?’ für genau eine Ziffer.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Dieser Block bietet die Möglichkeit, eine Entscheidung nach den Eigenschaften des Anrufers zu treffen. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Anruf

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Wahr		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Falsch		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Wahr	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anrufer eine der festgelegten Bedingungen erfüllt.
Falsch	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anrufer keine der festgelegten Bedingungen erfüllt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahl, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.4.3 Datum/Uhrzeit

Datum/Uhrzeit

Wahr

Falsch

Datum/Uhrzeit

✓

✗

Mit diesem Block können Sie zeitliche Bedingungen definieren und entsprechend ihrer Erfüllung verzweigen.



Beispiel:

Wählen Sie als Parameter „Innerhalb einer Zeitspanne“, so können Sie sowohl das Datum als auch Tageszeiten definieren. Kommt nun innerhalb der so festgelegten Zeitspanne ein Ruf herein, so wird der Ausgang „Wahr“ gewählt, anderenfalls der Ausgang „Falsch“.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für Datum/Uhrzeit fest

- 1 Wählen Sie eine Möglichkeit aus der vorgegebenen Liste aus.





Wenn eine Bedingung zusätzliche Angaben verlangt (zum Beispiel einen Wochentag oder eine Uhrzeit), ist die entsprechende Angabe in der Bedingung unterstrichen.

Bei einer neu ausgewählten Bedingung erscheint automatisch eine modifizierte Registerkarte, um den Wert abzufragen.

Folgende unterstützte Bedingungen zum Zeitpunkt des Rufes können ausgewählt werden:

- Zu jeder Zeit
- Am Wochenende
- Während der Woche (montags bis freitags)
- An bestimmten Wochentagen
- Innerhalb einer Zeitspanne und
- Außerhalb einer Zeitspanne

- 2 Wählen Sie aus der Auswahlliste „Innerhalb einer Zeitspanne“ aus, so können Sie im unteren Teil der Registerkarte dann sowohl Datumszeiträume als auch Bereiche innerhalb der Tageszeit detailliert festlegen.



- 3 Legen Sie hier den Datumszeitraum fest. Als Dropdown-Menü finden Sie einen Kalender oder markieren Sie „Datum ignorieren“.
- 4 Anschließend bestimmen Sie die Uhrzeiten oder aktivieren Sie „Zeit ignorieren“.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.

Das Fenster „Eigenschaften von Datum/Uhrzeit“ schließt sich.

Der Block „Datum/Uhrzeit“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Dieser Block bietet die Möglichkeit, eine Entscheidung aufgrund des Anrufzeitpunktes zu treffen. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Wahr		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Falsch		[keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Wahr	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anruf eine der festgelegten zeitlichen Bedingungen erfüllt.
Falsch	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anruf keine der festgelegten zeitlichen Bedingungen erfüllt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.4.4 Wochentag

Wochentag	
Montag	1
Dienstag	2
Mittwoch	3
Donnerstag	4
Freitag	5
Samstag	6
Sonntag	7
Verbleibende Tage	1234 567

Dieser Block ermöglicht eine Unterscheidung zwischen den einzelnen Wochentagen, also eine vielfache Verzweigung. Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ die Registerkarten „Allgemein“ und „Verbindungen“ verfügbar.

Verbindungen

Sie können bis zu acht verschiedene Zweige definieren, je nach Wochentag an dem der Ruf eingeht. Sind nur einige Tage für das Skript von

Bedeutung, können Sie für die restlichen Tage zusammenfassend den Ausgang „Verbleibende Tage“ verwenden.

Um ein Skript fehlerfrei zu gestalten, muss für jeden Tag ein Verlauf festgelegt werden, sonst erhalten Sie die Fehlermeldung „Es wurden nicht alle Tage behandelt“ im Info-Fenster. Ist die Anzeige eines weiterverbundenen Ausgangs auf der Registerkarte ausgeschaltet, erhalten Sie im Info-Fenster eine entsprechende Warnung z.B. „Wochentag Ausgang 'Sonntag' nicht verbunden“. Es können nicht alle acht Ausgänge belegt werden. Sind alle Wochentage verbunden und zusätzlich der Ausgang „Verbleibende Tage“, so erscheint die Warnung „Ausgang 'Verbleibende Tage' nicht verfügbar“.

3.6.4.5 DTMF-Zeichen empfangen



Mit dem Block „DTMF-Zeichen empfangen“ haben Sie die Möglichkeit, aufgrund einer Eingabe des Anrufers den Ruf unterschiedlich zu behandeln.

Sie können eine Ansage einspielen, die zur Eingabe eines DTMF-Zeichens auffordert. Diese Ansage kann mehrmals wiederholt werden. Während der Ansage und - falls gesetzt - nimmt SwyxWare die Eingaben nach der letzten Ansage entgegen.

Alternativ kann hier auch ein Zeichen aus einer Variable (z.B. einer Zeichenfolge) eingelesen werden. Es wird das letzte (rechte) Zeichen eingelesen. Anschließend wird die Variable gelöscht.


Die Aktion wird beendet,

- sobald ein DTMF-Zeichen empfangen wurde, oder
- nach Ablauf des letzten Timeout, oder
- falls die Verbindung unterbrochen wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „DTMF-Zeichen empfangen“ fest







- 1 Aktivieren Sie die Option „Eingabe aus Variable lesen:“, wenn Sie hier statt der Eingabe des Anrufers ein Zeichen aus einer Variable einlesen möchten.



Das eingelesene Zeichen wird in der Variable gelöscht.

- 2 Aktivieren Sie die Option „Ansage während der DTMF-Erkennung“ und legen Sie fest mit welcher Ansage Sie den Anrufer zur Eingabe eines DTMF-Zeichens auffordern möchten.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf  .
Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 3 Geben Sie danach an, wie oft die Ansage wiederholt werden soll. Steht hier eine „0“, so wird keine Ansage eingespielt.
- 4 Legen Sie dann die Anzahl der Sekunden für das Intervall fest, das bis zu einer Wiederholung der Ansage verstreicht.
- 5 Anschließend bestimmen Sie die maximale Länge der Empfangsbereitschaft nach der letzten Ansage.
- 6 Anschließend können Sie festlegen, in welcher Variable das empfangene Zeichen gespeichert werden soll. Sie können wählen zwischen
 - dem Ersetzen des alten Variableninhaltes oder
 - dem Anhängen an den alten Variableninhalt (Es handelt sich hier um Zeichenfolgen!).

- 7 Klicken Sie auf „OK“.

Der Block „DTMF-Zeichen empfangen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.



Beachten Sie, dass im Falle eines Timeouts eine leere Zeichenfolge übertragen wird.

Verbindungen

Der Ausgang „Timeout“ muss in jedem Fall verbunden werden, um das Skript fehlerfrei abzuspeichern. Anderenfalls erscheint im Info-Fenster die Fehlermeldung „Keine Verbindung an 'Timeout'“. Die Ausgänge mit den einzelnen DTMF-Zeichen müssen nicht zwingend weiterverbunden werden. Ist ein verbundener Ausgang auf der Oberfläche nicht sichtbar, erhalten Sie im Info-Fenster eine Warnung „DTMF-Ausgang '...' wird verbunden, aber nicht angezeigt“.

Eigenschaften von DTMF-Zeichen empfangen

Algemein Parameter **Verbindungen**

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 0		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 1		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 2		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 3		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 4		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 5		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 6		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 7		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 8		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 9		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste *		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste #		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OK Abbrechen Hilfe

Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Ausgang	Erläuterung
0-9, #, *	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn das entsprechende Zeichen (0-9, #, *) empfangen wurde.
Timeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn innerhalb des Timeouts kein DTMF-Ton empfangen wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5 Optionale Blöcke - Aktionen

Mit den optionalen Blöcken werden einzelne Aktionen des Call Routing Managers dargestellt. Blöcke, welche Aktionen beinhalten sind zum Beispiel:

- Durchstellen zu einer anderen Nummer oder zur Voice Box (Durchstellen),
- wiederholtes Durchstellen (Schleife),
- Rufweiterleitung (FollowMe),
- eine oder mehrere Ansagen spielen,
- Nachrichten aufnehmen,
- E-Mail oder Sprachnachricht versenden,
- Fernabfrage oder
- Beenden der Rufbehandlung.

3.6.5.1 Durchstellen



Die Aktion „Durchstellen“ stellt den Ruf an die Zielrufnummer durch. Ein Zeitlimit (Timeout) begrenzt den Zeitraum, in dem versucht wird, eine Verbindung aufzubauen.

Sie haben die Möglichkeit dem Anrufer statt des Klingeltons (Freizeichen) im Hörer eine Ansage (z.B. „Sie werden verbunden“) vorzuspielen.

Im Feld „Folgende Nummer verwenden“ legen Sie die Rufnummer fest, die im Fall einer Weiterleitung signalisiert werden soll. Das kann die Nummer eines Benutzers oder aber einer Gruppe sein.

Weiter kann in diesem Block eine Unterbrechung durch eine DTMF-Eingabe des Anrufers zugelassen werden. Dies erfolgt in der gleichen Art wie im Block „Ansprache spielen“.

Alternativ können Sie das Kontrollkästchen „Mit Call Routing des Ziels fortfahren“ aktivieren, wenn der Ruf zu einem anderen internen Teilnehmer durchgestellt wird und gemäß der Regeln dieses Teilnehmers weiter behandelt werden soll. In diesem Fall wird Ihr eigenes Regelwerk beendet.

Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- falls die Zielrufnummer besetzt ist,
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- nach Übergabe an das Zielskript (falls diese Option aktiviert wurde)
- nach Ablauf des Timeout falls der Ruf nicht durchgestellt werden konnte.
- falls der Benutzer, an den der Ruf durchgestellt werden soll, ausgeloggt ist.

So legen Sie die Parameter für das Durchstellen fest

- 1 Hier legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird.

Eigenschaften von Durchstellen

Tab: Allgemein

Ruf durchstellen für: 15 Sekunden zu:

☐ [Dropdown]

☒ ursprünglichem Ziel

☐ Syxxt! Mobile-Geräte berücksichtigen

Folgende Nummer signalisieren: Ursprüngliche Anrufnummer

Rufzeichen:

☒ Standard-Rufzeichen spielen

☐ [Dropdown]

☐ DTMF-Unterbrechung

Maske: Alle

☐ Eingabe in Variable speichern: [Dropdown]

☒ Variableninhalt ersetzen

☐ An Variableninhalt anfügen

☒ Mit Call Routing des Ziels fortfahren

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Möglich sind eine Rufnummer, ein symbolischer Name (sofern dieser im Telefonbuch erfasst ist) oder das ursprüngliche Ziel. Die Rufnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch bzw. der Dropdownliste auswählen oder einer vorher bestimmten Variable entnehmen. Siehe auch *Variablen und Systemfunktionen*, Seite 77. Zur Nutzung der „Parallelen Rufsignalisierung“ können Sie weitere externe Rufnummern eingeben. Somit wird der durchgestellte Ruf parallel auf allen, durch die eingegebenen Rufnummern referenzierten, Endgeräten signalisiert. Das Gespräch wird über das Endgerät geführt, durch welches der Ruf zuerst angenommen wurde.

Es können lediglich externe Rufnummern (z. B. die eines ISDN-Telefons oder eines Mobiltelefons) genutzt werden. Wird bei der Weiterleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs sowie zum Thema „Parallele Rufsignalisierung“ entnehmen Sie der Swyxt! Dokumentation.

- 2 Wählen Sie im Feld „Swyxt! Mobile-Geräte berücksichtigen“ so wird der durchgestellte Ruf ebenfalls auf Ihrem Swyxt! Mobile-Gerät signalisiert.
- 3 Wählen Sie im Feld „Folgende Nummer verwenden“ aus, welche Rufnummer beim Durchstellen signalisiert werden soll. Bei Auswahl von „Ursprüngliches Ziel des Anrufes“ wird die ursprünglich gewählte Rufnummer signalisiert.
- 4 Geben Sie im Feld „Ruf durchstellen für... Sekunden zu:“ an, wie lange versucht wird, die Zielrufnummer zu erreichen (Timeout). Wählen Sie hier die „0“, so wird der Ruf nicht zurückgenommen, sondern unwiderruflich durchgestellt.



Nach dem Durchstellen mit dem Wert „0“ für Timeout steht der Ruf nicht mehr für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

- 5 Legen Sie fest, welches Rufzeichen während des Durchstellens abgespielt werden soll. Sie können das Standard-Rufzeichen verwenden oder aber eine individuelle WAV-Datei auswählen. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“,

um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .

- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- Legen Sie fest, ob und, falls die Steuerung der Wiedergabe nicht aktiviert ist, durch welches DTMF-Zeichen die Ansage abgebrochen werden darf.
Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- Aktivieren Sie „Mit Call Routing des Ziels fortfahren“, wenn der Ruf gemäß der Call Routing Regeln des Ziels weiter behandelt werden soll. In diesem Fall steht der Ruf nicht mehr für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.
- Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Durchstellen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbunden		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzt		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht zugestellt		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Mit Call Routing des Ziels f...		Regel ausgeführt
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Verbunden	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf erfolgreich zu der Zielrufnummer durchgestellt wurde.
Timeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf innerhalb des Timeouts nicht zu der Zielrufnummer durchgestellt werden konnte.
Besetzt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Zielrufnummer besetzt ist.
Nicht zugestellt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf nicht durchgestellt werden konnte, da der Zielteilnehmer abgemeldet ist.

Ausgang	Erläuterung
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Mit Call Routing des Ziels fortfahren	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf an das Ziel übergeben wurde. Er wird gemäß des Zielskriptes weiterbehandelt. Die eigene Rufbehandlung wird beendet.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Durchstellens unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

Mit dieser Aktion wird wiederholt versucht, einen Anruf an eine bestimmte Zielrufnummer durchzustellen. Zwischen den einzelnen Versuchen wird dem Anrufer eine weitere Ansage eingespielt, bei Besetzt eine durch den Systemadministrator festgelegte Besetzt-Ansage.

Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- falls die Zielrufnummer besetzt ist,
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- nachdem die definierte Anzahl der Schleifen erfolglos durchlaufen wurde
- nach Eingabe eines DTMF-Zeichens (falls zugelassen)
- nach Ablauf des Timeouts falls der Ruf nicht durchgestellt werden konnte.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für die Schleife fest

- 1 Geben Sie im Feld „Ruf durchstellen für ... Sekunden zu“ an, wie lange versucht wird, die Zielrufnummer zu erreichen (Timeout). Geben Sie hier eine „0“ ein, so kommt der Anruf nicht zu Ihnen zurück, sondern wird „für immer“ durchgestellt (Die meisten Telefongesellschaften beenden eine nicht angenommene Verbindung nach einer bestimmten Zeit, die Deutsche Telekom z.B. nach zwei Minuten).

3.6.5.2 Schleife



Eigenschaften von Schleife

Tab: Allgemein

Ruf durchstellen für: 15 Sekunden zu:

☐ ☐ ursprünglichem Ziel

Folgende Nummer signalisieren: Ursprüngliche Anrufnummer

☐ Ansage zwischen Verbindungsversuchen spielen:

Anzahl der Schleifen: 3

Rufzeichen:

☒ Standard-Rufzeichen spielen

☐ DTMF-Unterbrechung

Maske: Alle

☐ Eingabe in Variable speichern:

☒ Variableninhalt ersetzen

☐ An Variableninhalt anfügen

OK Abbrechen Hilfe

2 Legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird.

Eigenschaften von Schleife

Tab: Allgemein

Ruf durchstellen für: 15 Sekunden zu:

☐ ☐ ursprünglichem Ziel

Folgende Nummer signalisieren: Ursprüngliche Anrufnummer

☐ Ansage zwischen Verbindungsversuchen spielen:

Anzahl der Schleifen: 3

Rufzeichen:

☒ Standard-Rufzeichen spielen

☐ DTMF-Unterbrechung

Maske: Alle

☐ Eingabe in Variable speichern:

☒ Variableninhalt ersetzen

☐ An Variableninhalt anfügen







OK Abbrechen Hilfe

Möglich sind eine Rufnummer, ein symbolischer Name (sofern dieser im Telefonbuch erfasst ist) oder das ursprüngliche Ziel. Die Rufnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch bzw. der Dropdownliste auswählen oder einer vorher bestimmten Variable entnehmen.

Zur Nutzung der „Parallelen Rufsignalisierung“ können Sie weitere externe Rufnummern eingeben. Somit wird der durchgestellte Ruf parallel auf allen, durch die eingegebenen Rufnummern referenzierten, Endgeräten signalisiert. Das Gespräch wird über das Endgerät geführt, durch welches der Ruf zuerst angenommen wurde.



Für Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs sowie zum Thema „Parallele Rufsignalisierung“ siehe die Swyx!t! Dokumentation.

- 3 Wählen Sie im Feld „Folgende Nummer verwenden“ aus, welche Rufnummer beim Durchstellen signalisiert werden soll. Bei Auswahl von „Ursprüngliches Ziel des Anrufes“ wird die ursprünglich gewählte Rufnummer signalisiert.
- 4 Definieren Sie die Ansage.
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf .
Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
 - Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 5 Legen Sie fest, wie oft versucht werden soll zum Ziel durchzustellen.
- 6 Wählen Sie das Rufzeichen, das bei den Verbindungsversuchen dem Anrufer eingespielt wird.
- 7 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Schleife“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Das Bild zeigt ein Dialogfenster mit dem Titel „Eigenschaften von Durchstellen“. Es enthält drei Registerkarten: „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“. Die „Verbindungen“-Registerkarte ist aktiv und zeigt eine Tabelle mit den Spalten „Sichtbar“, „Standard“, „Bezeichnung“ und „Ziel“.

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Verbunden		[keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		[keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Besetzt		[keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht zugestellt		[keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		[keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Mit Call Routing des Ziels f...		Regel ausgeführt ▼
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet ▼

Am unteren Rand des Dialogs befinden sich die Buttons „OK“, „Abbrechen“ und „Hilfe“.

Ausgang	Erläuterung
Verbunden	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf erfolgreich zu der Zielrufnummer durchgestellt wurde.
Timeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf auch nach Wiederholung nicht zu der Zielrufnummer durchgestellt werden konnte, z.B. weil der Ruf nicht angenommen wurde.

Ausgang	Erläuterung
Besetzt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn das Ziel auch nach Durchlaufen der Schleife besetzt war.
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Durchstellens unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.3 FollowMe (Ruf weiterleiten)



Die FollowMe-Aktion versucht den angerufenen Teilnehmer (Sie) unter verschiedenen Rufnummern zu erreichen:

- Als Erstes legen Sie fest, ob der Anruf sofort angenommen wird oder nicht, unabhängig davon, ob der Ruf durchgestellt oder weitergeleitet wird.
- Wird der Ruf *sofort* angenommen, so wird eine Ansage abgespielt, zum Beispiel eine Begrüßung wie „Guten Tag, Sie sind mit der Firma xyz verbunden. Sie werden nun mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden“.
- Anschließend wird versucht, Ihnen den Ruf für eine gewisse Zeit zuzustellen und/oder an verschiedene andere Rufnummern weiterzuleiten. Für jede dieser Weiterleitungen muss eine Zeitdauer angegeben werden.
- Sie können festlegen, ob der Anrufer mit Ihrer Voice Box (Anrufbeantworter) verbunden wird, wenn alle Weiterleitungen erfolglos waren.
- Sie können bestimmen, ob dem Anrufer vor jedem Weiterleiten eine entsprechende Ansage vorgespielt wird. Dabei ist auch ein Abbruch der Weiterleitung mit der Raute-Taste (#) und das Durchschalten zur Voice Box möglich. Beispiel für die entsprechende Ansage: „Sie werden nun weitergeleitet. Wenn Sie direkt mit dem Anrufbeantworter des Teilnehmers verbunden werden möchten, drücken Sie die Raute-Taste“.
- Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Sprachnachrichten von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.
- Wählen Sie im Feld „Folgende Nummer verwenden“ aus, welche Rufnummer beim Durchstellen signalisiert werden soll. Bei Auswahl von „Ursprüngliches Ziel des Anrufes“ wird die ursprünglich gewählte Rufnummer signalisiert.

Die Aktion wird beendet

- nach erfolgreichem Durchstellen (Ruf wurde angenommen),
- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers)
- wenn eine Sprachnachricht des Anrufers aufgezeichnet wurde oder
- nach Beenden der Fernabfrage.

Ist das Aufzeichnen einer Sprachnachricht nicht möglich und wurde der Ruf nicht entgegengenommen, wird der Blockausgang „Keine Antwort“ gewählt.



Wird bei der Weiterleitung eine kostenpflichtige Verbindung aufgebaut, so fallen die entsprechenden Kosten bei Ihnen an.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ die Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“, „Voice Box“, „Fernabfrage“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für die Rufweiterleitung fest

- 1 Um den Anruf sofort anzunehmen, aktivieren Sie „Ruf annehmen, Ansage spielen“ und
 - definieren Sie die Ansage.

Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 2 Wählen Sie im Feld „Folgende Nummer verwenden“ aus, welche Rufnummer beim Durchstellen signalisiert werden soll. Bei Auswahl von „Ursprüngliches Ziel des Anrufes“ wird die ursprünglich gewählte Rufnummer signalisiert.
- 3 Um den Anruf eine bestimmte Zeit an Ihrem Arbeitsplatz zu signalisieren (Ihr Telefon „klingelt“),
 - aktivieren Sie „Ruf durchstellen zum ursprünglichen Ziel für“ und
 - geben Sie ein, wie lange bis zum Beginn der Weiterleitung gewartet wird.
- 4 Um den Anruf umzuleiten (1. Weiterleitung),
 - aktivieren Sie „Ruf durchstellen zu“ und
 - legen Sie fest, wohin der Anruf durchgestellt wird. Möglich sind eine Telefonnummer oder ein symbolischer Name, sofern dieser im





Telefonbuch erfasst ist. Die Telefonnummer können Sie auch aus dem Telefonbuch auswählen oder aus einer Variable des Skripts einfügen.


- Anschließend legen Sie fest, nach welcher Zeitdauer der Umleitungsversuch abgebrochen wird, wenn er nicht erfolgreich war.

- 5 Für den Fall, dass der 1. Umleitungsversuch nicht erfolgreich war, können Sie eine 2. Weiterleitung festlegen (wie bei 1. Weiterleitung).
- 6 Für den Fall, dass der 2. Umleitungsversuch nicht erfolgreich war, können Sie noch eine 3. Weiterleitung festlegen (wie bei 1. Weiterleitung).
- 7 Für den Fall, dass kein Umleitungsversuch erfolgreich war, können Sie „Ruf durchstellen zur Voice Box“ aktivieren, um den Anrufer mit der Voice Box zu verbinden.
- 8 Um die Parameter für die „Voice Box“ festzulegen, klicken Sie auf die Registerkarte „Voice Box“.
- 9 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard Voice Box verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Voice Box (z. B. mit einer anderen Ansage) definieren möchten.
Möchten Sie die Standard Voice Box verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard Voice Box hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.
- 10 Um den Begrüßungstext für die spezielle Voice Box festzulegen, aktivieren Sie die Option „Begrüßung“. Dazu müssen Sie zuvor „Spezielle Voice Box verwenden“ aktiviert haben.



Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf .
Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie

werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .

- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.


- 11** Aktivieren Sie „DTMF als Anrufer-ID verwenden“, um die Rufnummer des Anrufers zu erfragen, wenn diese nicht übermittelt wurde. Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 12** Aktivieren Sie „Ansage“, um eine weitere Ansage festzulegen (nur sinnvoll, wenn Sie im vorherigen Bedienschritt die Anrufer-ID erfragt haben). Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 13** Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtendauer ... Sekunden“ an, wie lange die Ansage des Anrufers aufgenommen wird (Timeout).



Es empfiehlt sich eine Begrenzung der Nachrichtenlänge, da eine Sprachnachricht pro Aufzeichnungssekunde je nach Komprimierung einen Speicherplatz von 2 bis 16 KB benötigt (einer Ansage von 14 Sekunden entsprechen z. B. 28 bis 224 KB, einer Ansage von 1:21 Minuten bis zu 1,2 MB).

- 14** Möchten Sie den Namen der aufgenommenen Nachricht speichern, so aktivieren Sie „Dateinamen in Variable speichern:“ und legen die Variable fest, in welcher der Dateiname abgespeichert wird.
- 15** Bestimmen Sie im Feld „E-Mail senden an“, an wen die Sprachnachricht gesendet werden soll.
- 16** Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansage starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.
- 17** Wechseln Sie zur Registerkarte „Fernabfrage“.

- 18** Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten:



- Möchten Sie die Standard-Fernabfrage verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard-Fernabfrage hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.
Die Registerkarte „Standard-Fernabfrage“ öffnet sich.
- Möchten Sie eine spezielle, nur für diese Aktion geltende Fernabfrage einrichten, so aktivieren Sie die Option „Spezielle Fernabfrage verwenden“.

- 19** Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.
Wählen Sie eine fünfstellige, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.



Konfigurieren Sie die Standard-Fernabfrage innerhalb einer Umleitung bzw. Systemregel, so wird die Benutzer-PIN immer abgefragt, ein Kontrollkästchen hierfür existiert nicht. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, für die diese Umleitung konfiguriert wurde, so wird die Benutzer-PIN nicht abgefragt.

- 20** Kehren Sie durch Klicken zurück zur Registerkarte „Parameter“.

- 21** Aktivieren Sie „Ansage zwischen Verbindungen spielen“, um dem Anrufer vor jedem Umleitungsversuch eine entsprechende Ansage vorzuspielen.
Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.


- 22** Aktivieren Sie „Voice Box mit Hilfe der #-Taste starten“, um dem Anrufer die Möglichkeit zu bieten, durch Drücken der #-Taste sofort eine Nachricht auf der Voice Box des gewünschten Teilnehmers zu hinterlassen.

- 23** Klicken Sie auf „OK“.

Der Block „FollowMe“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf der Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block enthält. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Verbunden	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf weiterverbunden werden konnte.
Keine Antwort	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf nicht weiterverbunden werden konnte. Eine Weiterleitung zur Voice Box besteht nicht. Die Verbindung besteht noch.
Sprachnachricht (Timeout)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die maximale Länge der Sprachnachricht aufgenommen wurde. Die Verbindung besteht noch.

Ausgang	Erläuterung
Sprachnachricht (Ruf beendet)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während der Aufnahme der Sprachnachricht abgebrochen wurde, eine Nachricht wurde aufgezeichnet und versandt.
Fernabfrage (erfolgreich)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage der Sprachnachrichten erfolgreich durchgeführt wurde.
Fernabfrage (Zugriff fehlgeschlagen)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage eingeleitet wurde, dabei ist der Zugriff auf den Mailserver fehlgeschlagen. Dem Anrufer konnten keine Sprachnachrichten zugestellt werden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf unterbrochen wurde, es wurde keine Nachricht aufgenommen.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.4 Halten



Mit diesem Block wird ein Ruf angenommen und auf Halten gelegt, d.h. der Anrufer hört die in diesem Block festgelegte Wartemusik. Die Wartemusik wird wiederholt, bis der Ruf erneut aktiviert wird.

Anders als bei dem Block „Ansage spielen“ wird das Skript weiter abgearbeitet, während der Ruf gehalten wird.

Durch den Block „Aktivieren“ wird der Ruf wieder aktiviert und kann danach wie gewohnt weiter behandelt werden. Auch die Blöcke „Durchstellen“, „Schleife“ und „FollowMe“, sowie „Ansage spielen“ und „Ansa-genauswahl“ aktivieren den Ruf. Danach wird die Ansage des aktivierten Blocks, falls vorhanden, eingespielt.



Sie können einen Ruf nur dann auf „Halten“ legen, wenn der Ruf aktiv ist. Ein erfolgreich weitervermittelter Ruf kann nicht mehr auf „Halten“ gelegt werden.

Beispiel:


Ein Ruf wird auf Halten gelegt. In dieser Zeit kann der Zugriff auf eine Datenbank erfolgen und der zum Anrufer gehörende Datensatz wird einem Mitarbeiter angezeigt. Anschließend wird der Anrufer mit dem Mitarbeiter verbunden z.B. mit dem Block „Durchstellen“.

Die Aktion wird beendet, wenn der Ruf gehalten oder beendet wird.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.


So legen Sie die Parameter für „Halten“ fest


- 1 Legen Sie fest, welche Wartemusik der Anrufer hört während der Ruf gehalten wird.
Die Wartemusik wird so lange wiederholt, bis der Ruf erneut aktiviert wird.



Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie

werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .

- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.




Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 2 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Halten“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Verbindung wird gehalten	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf gehalten wird.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Haltens abgebrochen wurde.



Legt der Anrufer auf, während der Ruf gehalten wird, so wird dies erst in dem Block festgestellt, der den Ruf wieder aktivieren möchte. Dieser Block wird dann durch den Ausgang „Ruf beendet“ verlassen.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.5 Aktivieren




Der Block „Aktivieren“ aktiviert einen Ruf, der in dem Block „Halten“ auf Halten gelegt wurde. Danach kann der Ruf wie gewohnt weiter behandelt werden.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ nur die Registerkarten „Allgemein“ und „Verbindungen“ verfügbar.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Aktiviert	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf wieder aktiviert wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Haltens unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.6 Warten auf Verbindungsabbau



Ein Anruf kann mit Hilfe des Blocks „Warten auf Verbindungsabbau“ weiter überwacht werden. Vorausgesetzt wird dabei, dass ein Ruf durch das Skript angenommen wurde und erfolgreich weitervermittelt wurde, z. B. mit den Blöcken „Durchstellen“, „Schleife“ oder „FollowMe“. Nach dem Ende des Anrufes bzw. einer festgelegten Zeitspanne können noch weitere, nicht rufspezifische Aktionen erfolgen, z.B. ein Datenbankzugriff.



Beachten Sie beim Ausgang „Timeout“, dass, obwohl die Verbindung prinzipiell noch besteht, der weitervermittelte Ruf nicht zurückgeholt oder zu einem anderen Teilnehmer weitervermittelt werden kann. Sie können diese Verbindung lediglich mit Hilfe des Blocks „Ruf beenden“ abbrechen.


Die Aktion wird beendet

- wenn die Verbindung beendet wurde (z.B. durch Auflegen).
- wenn die Verbindung nach einer festgelegten Zeitspanne noch besteht (sofern Timeout aktiviert wurde).

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für Warten auf Verbindungsabbau fest

- 1 Aktivieren Sie die Option „Timeout“, wenn dieser Block auf jeden Fall nach der angegebenen Zeitspanne verlassen werden soll, auch wenn die Verbindung noch besteht.




- 2 Legen Sie die Zeitspanne in Sekunden fest. Dazu können Sie auch eine Variable verwenden.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.

Der Block „Warten auf Verbindungsabbau“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf beendet wurde.
Timeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist, der Ruf noch besteht.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.7 GSE-Aktion ausführen



Mit Hilfe dieses Blocks können Sie Aktionen ausführen, die mit dem Grafischen Skript Editor erstellt wurden. Um eine Aktion zu erstellen, siehe Skripte, Seite 69.

Sie können diese Aktion nutzen um z.B. einen Datenbank-Zugriff, der von verschiedenen Benutzer-Skripten ausgeführt werden soll, nur einmal zu programmieren.

Diese Aktion wird beendet

- wenn der Vorgabewert (0) aus der Aktion zurückgeliefert wird, oder
- wenn einer der Rückgabewerte (1-9) aus der Aktion zurückgeliefert wird, oder
- wenn der Ruf während der Ausführung beendet wurde.



Die Parameter der Aktion werden nicht übergeben, sondern müssen in der Aktion festgelegt werden.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „GSE-Aktion ausführen“ fest

- 1 Wählen Sie im Feld „GSE- Aktion auswählen“ aus, welche GSE-Aktion ausgeführt wird.

The screenshot shows the 'Eigenschaften von GSE-Aktion ausführen' dialog box with the 'Parameter' tab selected. The 'GSE-Aktion auswählen:' dropdown is set to 'StandardRemoteInquiry (System)'. Below it, the 'Aktions-Parameter setzen:' table is visible:

Name	Wert	Standard-Wert
Enabled	=True	=True
ServerName	=""	=""
UserName	=""	=""
Password	=""	=""
MailFolder	INBOX	INBOX

Below the table is a 'Parameter bearbeiten...' button. At the bottom, there is a 'Beschreibung:' text area showing the parameters as they would appear in a script, and 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons.

- 2 Im Feld „Aktions-Parameter setzen“, können Sie die im Skript vorhanden Parameter bearbeiten. Markieren Sie den entsprechenden Parameter und klicken Sie auf „Parameter bearbeiten...“. Im Fenster

„Parameterwert setzen:“ können Sie anschließend den Wert verändern. Speichern Sie die Änderung durch einen Klick auf „OK“. Das Fenster „Parameterwert setzen“ wird geschlossen.

- 3 Klicken Sie auf „OK“.

Der Block „GSE-Aktion ausführen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

The screenshot shows the 'Eigenschaften von GSE-Aktion ausführen' dialog box with the 'Verbindungen' tab selected. It displays a table of connections with columns: 'Sichtbar', 'Standard', 'Bezeichnung', and 'Ziel'.

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 1		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 2		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 3		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 4		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 5		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 6		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 7		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 8		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 9		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

At the bottom, there are 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons.

Ausgang	Erläuterung
Vorgabe	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Vorgabewert aus der Aktion zurückgeliefert wurde.
Rückgabewert 1 - 9	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn einer der Rückgabewerte aus der Aktion zurückgegeben wurde.
Ruf beendet	Der Ruf wurde während der Ausführung der Aktion beendet.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.8 Skript Code einfügen



Mit Hilfe dieses Blocks können Sie ein eigenes Visual Basic Script einfügen. Dieser Programm-Teil wird ausgeführt, wenn dieser Block erreicht wird.

Siehe auch *Einsatz von Visual Basic Script*, Seite 162.


Diese Aktion wird beendet

- wenn der Vorgabewert (0) aus der Aktion zurückgeliefert wird, oder
- wenn einer der Rückgabewerte (1-9) aus der Aktion zurückgeliefert wird, oder
- wenn der Ruf während der Ausführung beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Skript Code einfügen“ fest

- 1 Fügen Sie hier das Visual Basic Skript ein.



- 2
- Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Skript Code einfügen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.



Beim Abspeichern wird das Skript nicht auf Korrektheit geprüft. Im Falle eines Skriptfehlers ist der Benutzer nicht erreichbar.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Skript Code einfügen

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorgabe		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 1		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 2		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 3		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 4		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 5		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 6		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 7		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 8		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Rückgabewert 9		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Vorgabe	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Vorgabewert aus der Aktion zurückgeliefert wird.
Rückgabewert 1 - 9	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn einer der Rückgabewerte aus der Aktion zurückgegeben wird. Es können bis zu neun Werte zurückgegeben werden.
Ruf beendet	Der Ruf wurde während der Skript-Ausführung beendet.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.9 Nachricht aufnehmen

180 Sek.

Aufzeichnung (Ti...Aufzeichnung (Ru...Nachricht aufnehmen

Mit dem Block „Nachricht aufnehmen“ wird eine Nachricht des Anrufers aufgenommen. Vor Beginn der Aufnahme kann wahlweise ein Piepton gespielt werden. Die Aufnahmezeit kann zeitlich begrenzt werden (Timeout), damit die resultierende Datei nicht zu groß wird. Die Aufzeichnung einer Nachricht kann auch bei eintretender Stille beendet werden. Die Dauer dieser Stille kann festgelegt werden.

Während der Aufnahme einer Nachricht kann ein DTMF-Ton entgegen genommen und in einer Variable abgelegt werden.



Die Aufzeichnung der Nachricht wird durch den DTMF-Ton abgebrochen.

Die Aktion wird beendet

- durch Auflegen (Abbruch des Anrufs) durch den Anrufer oder
- nach Ablauf des Timeout oder
- nach Empfang eines DTMF-Zeichens oder
- nach einer festgelegten Sprechpause.



Nur *eine* aufgenommene Nachricht wird gespeichert. Nur die zuletzt aufgenommene und gespeicherte Nachricht steht für ein Versenden mit dem Block „E-Mail versenden“ zur Verfügung.



Es empfiehlt sich eine Begrenzung der Nachrichtenlänge, da eine Sprachnachricht pro Aufzeichnungssekunde je nach Komprimierung einen Speicherplatz von 2 bis 16 KB benötigt (einer Ansage von 14 Sekunden entsprechen z. B. 28 bis 224 KB, einer Ansage von 1:21 Minuten bis zu 1,2 MB).

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Nachricht aufnehmen“ fest

- 1 Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtendauer ... Sekunden“ an, wie lange die Nachricht des Anrufers aufgenommen wird (Timeout). Dieser Wert kann, falls gewünscht, auch aus einer Variable stammen.

- 2 Aktivieren Sie die Option „Piepton vor Aufnahme spielen“, um dem Anrufer den Beginn der Aufnahme zu signalisieren.
- 3 Möchten Sie den Namen der aufgezeichneten Datei in einer Variable speichern, so aktivieren Sie diese Option und legen die Variable fest.
- 4 Legen Sie fest, ob und mit welchem DTMF-Zeichen der Anrufer diese Aktion abbrechen kann. Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- 5 Wenn Sie „Beenden nach Stille“ aktivieren, wird die Aufzeichnung einer Nachricht nach einer Sprechpause beendet. Legen Sie hier fest, wie lang die Sprechpause sein soll, welche die Aufzeichnung

beendet. Die Länge der Sprechpause können Sie ebenfalls über eine Variable definieren.

- 6
- Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Nachricht aufnehmen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Aktivieren

AllgemeinVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Aktiviert		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OK

Abbrechen

Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Aufzeichnung (Timeout)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn eine Nachricht aufgenommen wurde. Die Telefonverbindung besteht weiter.
Aufzeichnung (Ruf beendet)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während der Aufnahme unterbrochen wurde, eine Nachricht wurde aufgenommen.
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Aufzeichnung ein DTMF-Zeichen empfangen wurde. Die Aufzeichnung wurde abgebrochen.
Stille erkannt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn eine Sprechpause der festgelegten Länge erkannt wurde. Die Aufzeichnung wurde dadurch abgebrochen.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf unterbrochen wurde. Eine Nachricht wurde nicht aufgenommen.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Aus-

wahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.10 E-Mail versenden



Mit dem Block „E-Mail versenden“ kann eine E-Mail versandt werden, die sowohl Informationen über den Anruf, als auch die aufgenommene Nachricht enthalten kann.

Sie können für die E-Mail individuell eine Betreffzeile und einen E-Mail-Text formulieren. Bei beiden Eingaben ist es möglich, Systemfunktionen für rufspezifische Informationen zu verwenden, die vom SwyxServer beim Versenden der E-Mail automatisch durch den entsprechenden Wert ersetzt werden.



Wenn Sie eine E-Mail verschicken möchten, die eine aufgenommene Nachricht enthalten soll, so müssen Sie vorher eine Nachricht aufnehmen. Ist keine Nachricht vorhanden, so wird die E-Mail trotzdem versandt.




Aufgenommene Nachrichten, die kürzer als 3 Sekunden sind, werden nicht versandt, d.h. es wird – wie bei einer nicht aufgenommenen Nachricht – lediglich eine E-Mail mit den Daten des Anrufes (Datum, Uhrzeit und Rufnummer) versandt

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für die Aktion „E-Mail versenden“ fest


- 1 Legen Sie im Feld „An:“ den Empfänger der E-Mail fest.
- 2 Legen Sie im Feld „Von:“ den Absender der E-Mail fest.

- 3 Über das Feld „Antwort an:“ können Sie einem hier ausgewählten Empfänger antworten.
- 4 Über das Feld „CC“ (Carbon Copy) können Sie eine Kopie der E-Mail an weitere Empfänger senden. Dabei ist der Name der CC-Empfänger für alle anderen Empfänger sichtbar.
- 5 Soll die Nachricht ebenfalls an Empfänger gesendet werden, deren Namen für die anderen Empfänger nicht sichtbar sein sollen, so nutzen Sie das Feld „BCC“ (Blind Carbon Copy).
- 6 Geben Sie im Feld „Betreff:“ den Betreff der E-Mail und im Feld „Text:“ den Text der E-Mail ein.
Möchten Sie hier Variablen oder Systemfunktionen verwenden, so fügen Sie in diese Felder den Text als Ausdruck ein. Siehe auch *Verwendung von Variablen in E-Mail Texten*, Seite 79.

- 7 Wählen Sie aus, ob Sie die E-Mail ohne Anhang, mit der zuletzt aufgenommene Nachricht oder mit einer Datei (z. B. eine Datei im WAV-Format) versenden wollen.
Wählen Sie bei Auswahl von „Datei anhängen“ die gewünschte Datei aus.
- 8 Soll der Benutzer eine Benachrichtigung erhalten, dass eine Sprachnachricht für ihn vorliegt, so aktivieren Sie das Feld „Verfügbarkeit der Sprachnachricht signalisieren“ und wählen den gewünschten, zu informierenden Benutzer über das Symbol  aus.
- 9 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „E-Mail versenden“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterungen
Gesendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn eine E-Mail gesendet wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.11 Voice Box



Die Voice Box-Aktion verbindet den Anrufer mit Ihrer Voice Box:

- Zuerst kann ein Begrüßungstext abgespielt werden.
- Sie können festlegen, dass die Rufnummer des Anrufers ermittelt wird (Behandlung der Anrufer-ID).

Wenn die Rufnummer (Anrufer-ID) des Anrufers automatisch übermittelt wird, so wird diese bei der aufgezeichneten Sprachnachricht des Anrufers gespeichert. So können Sie den Anrufer später unter dieser Rufnummer zurückrufen.

Wird keine Rufnummer übermittelt, dann können Sie die Rufnummer folgendermaßen erfragen: Die Anrufer-ID-Ansage wird abgespielt. Beispiel: „Bitte wählen Sie nun auf Ihrem Telefon die Rufnummer, unter der Sie erreichbar sind. Schließen Sie die Eingabe der Rufnummer mit der Raute-Taste ab“. Alle eingehenden DTMF-Zeichen bis zur Raute-Taste (#), die der Anrufer eingibt, werden als Anrufer-ID gespeichert.

- Sie können eine weitere Ansage abspielen mit der Aufforderung, eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Danach erfolgt automatisch die Ausgabe eines Pieptons.
- Die Sprachnachricht des Anrufers wird aufgezeichnet. Die Aufnahmezeit kann zeitlich begrenzt werden (Timeout), damit die Datei mit der aufgezeichneten Sprachnachricht nicht zu groß wird.
- Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Sprachnachrichten von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.


Die Aktion wird beendet

- durch Auflegen während der Aufzeichnung der Sprachnachricht,
- durch Auflegen nach einer Aufzeichnung der Sprachnachricht,
- nach der Fernabfrage oder
- nach Ablauf des Timeout.


Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ die Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“, „Fernabfrage“ und „Verbindungen“ verfügbar.




So legen Sie die Parameter für die Voice Box fest




- 1 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard Voice Box verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Voice Box (z. B. mit einer anderen Ansage) definieren möchten.



Möchten Sie die Standard Voice Box verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard Voice Box hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.



- 2 Um den Begrüßungstext festzulegen, aktivieren Sie „Begrüßung“. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.

- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 3 Aktivieren Sie „DTMF als Anrufer-ID verwenden“, um die Rufnummer des Anrufers zu erfragen, wenn diese nicht übermittelt wurde. Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 4 Aktivieren Sie „Ansprache“, um eine weitere Ansage festzulegen (nur sinnvoll, wenn Sie im vorherigen Bedienschritt (3) die Anrufer-ID erfragt haben). Sie können die Ansage, wie auch schon für „Begrüßung“ beschrieben, definieren.
- 5 Geben Sie im Feld „Maximale Nachrichtendauer ... Sekunden“ an, wie lange die Ansage des Anrufers aufgenommen wird (Timeout).
- 6 Möchten Sie den Namen der aufgezeichneten Datei in einer Variable speichern, so aktivieren Sie diese Option und legen die Variable fest.
- 7 Bestimmen Sie im Feld „E-Mail senden an“ an wen die Sprachnachricht gesendet werden soll.
- 8 Schalten Sie „Fernabfrage mit Hilfe der *-Taste während der Voice Box-Ansprache starten“ ein, um von einem anderen Anschluss aus Ihre Sprachnachrichten abzuhören oder um Ihre sofortige Umleitung aus der Ferne verändern zu können.
- 9 Wechseln Sie zur Registerkarte „Standard-Fernabfrage“.

- 10 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten:
 - Möchten Sie die Standard-Fernabfrage verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard-Fernabfrage hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“. Die Registerkarte „Standard-Fernabfrage“ öffnet sich.
 - Möchten Sie eine spezielle, nur für diese Aktion geltende Fernabfrage einrichten, so aktivieren Sie die Option „Spezielle Fernabfrage verwenden“.
- 11 Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.

Wählen Sie eine fünfstellige, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.



Konfigurieren Sie die Standard-Fernabfrage innerhalb einer Umleitung bzw. Systemregel, so wird die Benutzer-PIN immer abgefragt, ein Kontrollkästchen hierfür existiert nicht. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, für die diese Umleitung konfiguriert wurde, so wird die Benutzer-PIN nicht abgefragt.

12 Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Support-Datenbank in folgendem Knowledgebase-Artikel: kb2757).Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
Der Block „Voice Box“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.



Wurde eine Nachricht ohne sinnvollen Inhalt (kürzer als 3 Sekunden) hinterlassen, wird diese gelöscht bzw. nicht versandt.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Voicemail

AllgemeinParameterFernabfrageVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufzeichnung (Timeout)		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufzeichnung (Ruf beendet)		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fernabfrage (erfolgreich)		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fernabfrage (Zugriff fehlge...		[keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Aufzeichnung (Timeout)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die maximale Länge der Sprachnachricht aufgenommen wurde. Die Verbindung besteht noch.
Aufzeichnung (Ruf beendet)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während der Aufnahme der Sprachnachricht abgebrochen wurde, eine Nachricht wurde aufgezeichnet und versandt.
Fernabfrage (erfolgreich)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage der Sprachnachrichten erfolgreich durchgeführt wurde.

Ausgang	Erläuterung
Fernabfrage (Zugriff fehlgeschlagen)	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage eingeleitet wurde, dabei ist der Zugriff fehlgeschlagen. Dem Anrufer konnten keine Sprachnachrichten zugestellt werden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf unterbrochen wurde, es wurde keine Nachricht aufgenommen.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Sprachnachrichten von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Bei einem Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer identifizieren Sie sich gegenüber SwyxWare mit Hilfe Ihrer PIN und können dann zuerst die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen und ggf. löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

Die Aktion wird beendet


- durch Unterbrechen der Verbindung (z. B. Auflegen des Anrufers) oder
- nach Beenden der Fernabfrage oder
- wenn der Zugriff auf den Mailserver fehlschlägt.

So legen Sie die Parameter für „Fernabfrage“ fest

- 1 Legen Sie fest, ob Sie Ihre normale Standard-Fernabfrage (mit oder ohne PIN-Eingabe) verwenden oder ob Sie für diese Aktion eine spezielle Fernabfrage (z. B. mit einer anderen PIN) definieren möchten:

3.6.5.12 Fernabfrage





- Möchten Sie die Standard-Fernabfrage verwenden, so aktivieren Sie diese Option. Sie können die Standard-Fernabfrage hier noch verändern. Klicken Sie hierzu auf „Konfigurieren...“.
Die Registerkarte „Standard-Fernabfrage“ öffnet sich.
 - Möchten Sie eine spezielle, nur für diese Aktion geltende Fernabfrage einrichten, so aktivieren Sie die Option „Spezielle Fernabfrage verwenden“.
- 2** Legen Sie die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) fest, die Sie zur Identifizierung eingeben und bestätigen Sie diese.
Hier ist es möglich keine PIN zu verlangen, sondern jedem Anrufer die Fernabfrage zu gestatten.
Wählen Sie eine fünfstellige, nichttriviale Ziffernfolge und bestätigen Sie diese.



Konfigurieren Sie die Standard-Fernabfrage innerhalb einer Umleitung bzw. Systemregel, so wird die Benutzer-PIN immer abgefragt, ein Kontrollkästchen hierfür existiert nicht. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, für die diese Umleitung konfiguriert wurde, so wird die Benutzer-PIN nicht abgefragt.


- 3** Legen Sie fest, ob die Fernabfrage Ihre Benutzer-PIN abfragen soll. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, so wird bei der Abfrage keine weitere Identifizierung verlangt.
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf „OK“.



Zur Identifizierung bei der Fernabfrage wird dieselbe PIN verwendet, die Sie auch zur Identifizierung bei einem SwyxPhone eingeben müssen. Rufen Sie von Ihrer eigenen Durchwahl aus an, so wird die PIN nicht abgefragt.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Erfolgreich	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage der Sprachnachrichten erfolgreich durchgeführt wurde.
Zugriff fehlgeschlagen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während des Rufs eine Fernabfrage eingeleitet wurde, dabei ist der Zugriff auf den Mailserver fehlgeschlagen. Dem Anrufer konnten keine Sprachnachrichten zugestellt werden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.5.13 Ruf beenden



Mit diesem Block wird ein Anruf beendet. Die Signalisierung an den anrufenden Teilnehmer, weshalb der Ruf beendet wird, können Sie über die Parameter festlegen. Dieser wird dann dem Anrufer über ISDN als Ursache für den Verbindungsabbau übermittelt. Es stehen folgende Gründe zur Verfügung:

- Normaler Verbindungsabbau
- Gegenstelle besetzt
- Ruf wurde abgelehnt
- Gegenstelle antwortet nicht
- Falsche Rufnummer
- Ruf ignorieren

Der Block „Ruf beenden“ kann in Zusammenhang mit dem Block „Warten auf Verbindungsabbau“ verwendet werden.


Beispiel (CallingCard):

Ein Anruf ist vom Skript weitergeleitet worden. Der Block „Warten auf Verbindungsabbau“ ist nach dem Durchstellen eingefügt mit einem Timeout (z.B. abhängig von einem Guthaben auf der CallingCard). Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird die Verbindung automatisch beendet.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Ruf beenden“ fest

- 1 Wählen Sie aus der Dropdownliste den Grund für den Verbindungsabbruch aus, der dem Anrufer übermittelt werden soll.



- 2 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen. Der Block „Ruf beenden“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen


Der Block „Ruf beenden“ besitzt nur einen Ausgang „Beendet“ und wird auf jeden Fall durch diesen Ausgang verlassen.

3.6.6 Optionale Blöcke - Variablen

Der Grafische Skript Editor kann Variablen einlesen und ausgeben und den Inhalt zur Entscheidung heranziehen. Im Einzelnen stehen folgende Funktionen dafür zur Verfügung:

- Variable setzen,
- Variablen auswerten,
- Ansage spielen,
- Ausgangauswahl,
- Text ansagen,
- Zeichenfolge ansagen,
- Datum ansagen,
- Uhrzeit ansagen oder
- DTMF-Zeichen empfangen oder
- DTMF-Zeichenfolge empfangen.

3.6.6.1 Variable setzen



Sie können hier eine neue Variable definieren, indem Sie ihr einen Namen und einen Wert zuweisen. Eine bereits definierte Variable kann hier erneut mit einem Wert belegt werden.

Weiter können Sie hier auch Visual Basic Skript Funktionen und Unterprogramme aufrufen, die Sie im Block „Start“ definiert haben. Initiieren Sie diesen Aufruf, indem Sie im Fenster „Variablenwert setzen“ den Variab-

lennamen leer lassen und in das Feld „Variablenwert“ den Ausdruck „=<Name des Unterprogramms()>“ einfügen. Möchten Sie den Rückgabewert dieser Funktion innerhalb des Skriptes weiterverwenden, so fügen Sie den entsprechenden Variablennamen ein.

Analog zu Erstellung einer Variablenliste können Sie hier auch eine Liste von Unterprogrammen erstellen. Alle hier aufgelisteten Unterprogramme werden der Reihe nach ausgeführt.

Siehe auch *Einsatz von Visual Basic Script*, Seite 162.


Diese Aktion wird beendet

- wenn die Variable gespeichert wurde, oder
- der Ruf beendet wurde.


Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So setzen Sie eine Variable

- 1 Auf der Registerkarte „Parameter“ sehen Sie die Liste der bereits vorhanden Variablen.




- 2 Klicken Sie auf **+**.
Es erscheint das Fenster „Variablenwert setzen“.




- 3 Geben Sie einen Namen für diese Variable ein, indem Sie
 - einen neuen Namen eingeben (A-Z, a-z, 0-9 und _ sind erlaubt, das

- erste Zeichen muss ein Buchstabe sein) oder
- einen Namen aus der Dropdownliste wählen.



4 Geben Sie im Feld „Variablenwert“ den Inhalt der Variable ein. Damit weisen Sie einer neuen Variable einen Startwert zu oder legen den Wert einer bestehenden Variable auf einen neuen Wert fest. Diesen Wert können Sie in der Folge dann z.B. mit dem Block „Variable auswerten“ evaluieren.


Der Variablenwert kann eine Zeichenfolge (String) sein. Beginnt die Eingabe in diesem Feld mit einem Gleichheitszeichen, so werden alle folgenden Zeichen als numerischer Wert oder als Ausdruck interpretiert. Bestehende Variablen und Systemfunktionen können Sie dabei einfügen. Klicken Sie auf  und wählen Sie die Variable aus der erscheinenden Liste aus.

Siehe auch *Variablen und Systemfunktionen*, Seite 77.

5 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.
Die Variablen werden bei Erreichen dieses Blocks nach Ihren Vorgaben gesetzt. Der Block „Variable setzen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Gespei- chert	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Variablen gespei- chert wurden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.2 Variable auswerten



Hier können Sie einen logischen Ausdruck auswerten, der sowohl Variablen und Systemfunktionen enthalten kann, als auch numerische Werte und Zeichenketten. Die Rufbehandlung verzweigt sich dann auf Grund des Ergebnisses.

Siehe auch *Einsatz von Visual Basic Script*, Seite 162.


Die Aktion wird beendet,


- wenn die Auswertung des definierten Ausdrucks den logischen Wert „Wahr“ ergibt, oder
- wenn die Auswertung des definierten Ausdrucks den logischen Wert „Falsch“ ergibt, oder
- wenn der Ruf beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Variable auswerten“ fest

- 1 Fügen Sie hier einen logischen Ausdruck ein, der ausgewertet werden soll.




Dabei können Sie aus der Liste der Variablen  weitere vorhandene Variablen und Systemfunktionen auswählen und einfügen.

- 2 Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen. Der Block „Variable auswerten“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Wahr	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Auswertung des definierten Ausdrucks den logischen Wert „Wahr“ ergibt.
Falsch	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Auswertung des definierten Ausdrucks den logischen Wert „Falsch“ ergibt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf beendet wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.3 Ansage spielen



Die Aktion „Ansprache spielen“ spielt dem Anrufer eine Ansage vor. Wurde der Ruf bisher noch nicht angenommen, wird er nun automatisch vor Ausführung dieser Aktion angenommen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Anfang überspringen“, so kann der Anfang der Ansage übersprungen werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Steuerung der Wiedergabe aktivieren", so kann der Anrufer die Wiedergabe der WAV-Datei steuern wie in der Fernabfrage üblich.

Die Aktion wird beendet


- durch Auflegen (Abbruch des Anrufs) durch den Anrufer,
- durch Empfang eines DTMF-Zeichens – wenn erlaubt –, oder


- nach dem Abspielen der Ansage.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.






So legen Sie die Parameter für das Abspielen einer Ansage fest

- 1 Aktivieren Sie die Option „Anfang überspringen:“, wenn Sie nur einen Teil der ausgewählten Datei abspielen möchten. Legen Sie die Zeitspanne fest, die übersprungen werden soll. Die Angabe erfolgt in Sekunden.



- 2 Definieren Sie die Ansage. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf .

Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.

- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden. Wählen Sie in der Dropdownliste <<Gespeicherte temporäre Datei abspielen>> aus, so wird die letzte vom Server geholte Sprachnachricht gespielt.

- 3 Aktivieren Sie die Option „Steuerung der Wiedergabe aktivieren“, wenn der Anrufer die Wiedergabe der Datei steuern können soll (z. B. vor- und zurückspringen). Die Steuerung erfolgt wie im Menü der Fernabfrage.
- 4 Ist die Steuerung der Wiedergabe aktiviert, so kann die Aktion nur noch durch Eingabe des DTMF-Zeichens '*' abgebrochen werden, da alle anderen DTMF-Zeichen die Wiedergabe steuern. Legen Sie fest, ob und, falls die Steuerung der Wiedergabe nicht aktiviert ist, durch welches DTMF-Zeichen die Ansage abgebrochen werden darf. Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.

- 5
- Klicken Sie auf „OK“.

Der Block „Ansprache spielen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Ansage spielen

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgespielt		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OK

Abbrechen

Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Abgespielt	Die gewählte Ansage wurde gespielt. Die Verbindung besteht. Existiert die ausgewählte Datei nicht, so wird der Block trotzdem durch diesen Ausgang verlassen.

Ausgang	Erläuterung
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Abspielens unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.4 Ansagenauswahl

Ansagenauswahl

Abgespielt

Nicht abgespielt

Ansagenauswahl

✓

✗

Hier können Sie eine Variable mehrfach auswerten und je nach Ergebnis des einzelnen logischen Ausdrucks eine andere Ansage spielen. Sie legen auf der Registerkarte „Parameter“ fest, welche Variable ausgewertet wird. Anschließend können Sie mehrere verschiedene logische Ver-

gleiche definieren. Diese Auswertungsliste wird von oben nach unten abgearbeitet. Die erste Ansage, deren zugeordneter Ausdruck den Wert „Wahr“ hat, wird gespielt. Alle weiteren Ansagen werden übersprungen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Steuerung der Wiedergabe aktivieren“, so kann der Anrufer die Wiedergabe der WAV-Datei steuern wie in der Fernabfrage üblich.


Diese Aktion wird beendet, wenn

- die auf die Bedingung zutreffende Ansage abgespielt wurde,
- die Ansage nicht abgespielt wurde, da keine Bedingung zu traf,
- während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde, oder
- der Ruf während des Abspielens beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.


So legen Sie die Parameter für die Ansagenauswahl fest






- 1 Um eine Bedingung der Auswertungsliste hinzuzufügen, klicken Sie auf **+**.




Beachten Sie, dass die Variable, die Sie hier auswerten möchten, vorher mit Hilfe des Blocks „Variable setzen“ definiert werden muss.

- 2 Es erscheint das Fenster „Bedingung“.



- 3 Legen Sie im Fenster „Diesen Ausdruck auswerten:“ den Ausdruck fest, der zur Zeit des Skriptablaufes ausgewertet werden soll. Sie können hier weitere Variablen oder Systemfunktionen einfügen. Klicken Sie dazu auf  und wählen Sie eine Variable oder Systemfunktion aus der sich öffnenden Liste.
- 4 Definieren Sie die Ansage, die gespielt werden soll, wenn der Ausdruck den Wert „Wahr“ hat. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie

die Aufnahme durch Klicken auf .

- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- 5 Aktivieren Sie die Option „Anfang überspringen:“, wenn Sie nur einen Teil der ausgewählten Datei abspielen möchten. Legen Sie die Zeitspanne fest, die übersprungen werden soll. Die Angabe erfolgt in Sekunden.
- 6 Klicken Sie auf „OK“. Das Fenster „Bedingung“ schließt sich, Sie sehen die neu hinzugefügte Bedingung und die zugeordnete Ansage in der Registerkarte „Parameter“.
- 7 Aktivieren Sie die Option „Steuerung der Wiedergabe aktivieren“, wenn der Anrufer die Wiedergabe der Datei steuern können soll (z. B. vor- und zurückspringen). Die Steuerung erfolgt wie im Menü der Fernabfrage.
- 8 Legen Sie fest, ob und, falls die Steuerung der Wiedergabe nicht aktiviert ist, durch welches DTMF-Zeichen die Ansage abgebrochen werden darf. Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- 9 Klicken Sie auf „OK“. Der Block „Ansagensauswahl“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

So ändern Sie einen Eintrag in der Auswertungsliste


- 1 Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften - Parameter“ des Blocks „Ansagensauswahl“.
- 2 Um zu den Bedingungen für einen Eintrag in der Auswertungsliste zu gelangen
 - doppelklicken Sie auf den Eintrag in der Auswertungsliste oder

- markieren Sie den zu ändernden Eintrag und klicken Sie auf .



Es erscheint das Fenster „Bedingung“.

- 3 Geben Sie hier die geänderten Parameter ein und klicken Sie auf „OK“.
Das Fenster „Bedingung“ schließt sich.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Die Registerkarte „Eigenschaften - Parameter“ schließt sich.
- 5 Die geänderten Bedingungen sind nun in dem Block „Ansagenauswahl“ enthalten.

So entfernen Sie einen Eintrag aus der Auswertungsliste


- 1 Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften - Parameter“ des Blocks „Ansagenauswahl“.
- 2 Klicken Sie auf den Eintrag in der Auswertungsliste.
Der Eintrag ist markiert.
- 3 Klicken Sie auf .
- Der Eintrag wird aus der Auswertungsliste entfernt.
- 4 Klicken Sie auf „OK“.
Die geänderten Bedingungen sind nun in dem Block „Ansagenauswahl“ enthalten.

So verändern Sie die Reihenfolge der Auswertungsliste

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte „Eigenschaften - Parameter“ des Blocks „Ansagenauswahl“.
- 2 Klicken Sie auf den Eintrag in der Auswertungsliste.
Der Eintrag ist markiert.
- 3 Klicken Sie auf  bzw. .
- Der Eintrag wird um eine Position nach unten bzw. oben verschoben.
- 4 Steht der Eintrag an der von Ihnen gewünschten Position, so klicken Sie auf „OK“.
Die geänderten Bedingungen sind nun in dem Block „Ansagenauswahl“ enthalten.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgespielt		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht abgespielt		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		[keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet

Ausgang	Erläuterung
Abgespielt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn eine Ansage gespielt wurde. Die Verbindung besteht.
Nicht abgespielt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn keine Bedingung zutraf. Es wurde keine Ansage gespielt.
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.

Ausgang	Erläuterung
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf während des Abspielens unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.5 Zeichenfolge ansagen



Mit diesem Block können Sie dem Anrufer eine Zeichenfolge (0-9,*,#) ansagen lassen.

Diese Ansage können Sie direkt eingeben oder über eine Variable oder Systemfunktion definieren.

Die Aktion wird beendet, wenn

- die Ansage vollständig abgespielt wurde,

- ein DTMF-Zeichen empfangen wurde – sofern zugelassen – oder
- die Verbindung unterbrochen wurde.


Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Zeichenfolge ansagen“ fest

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Geben Sie die Zeichenfolge direkt ein oder
- wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Variablen und

Systemfunktionen  eine Zeichenfolge aus.



Eigenschaften von Zeichenfolge ansagen

Zeichenfolge:
=CurDate()

☒ DTMF-Unterbrechung

Maske: #

☒ Eingabe in Variable speichern: eingabe_a

☒ Variableninhalt ersetzen

☐ An Variableninhalt anfügen

OK Abbrechen Hilfe

- 2 Legen Sie fest, ob und mit welchem DTMF-Zeichen der Anrufer diese Aktion abbrechen kann.
Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Zeichenfolge ansagen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.



Wird eine Variable verwendet, sollte Sie vorher mit dem Block „Variable setzen“ gesetzt werden. Ist die Variable nicht gesetzt worden, d.h. die Zeichenfolge ist leer, erfolgt keine Ansage.



Bei der auszugebenden Zeichenfolge, werden hier nur DTMF-Zeichen (0-9,*,#) angesagt. Beinhaltet die Zeichenfolge Buchstaben oder andere Zeichen, werden diese bei der Ausgabe übersprungen.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Eigenschaften von Zeichenfolge ansagen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgespielt		[keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		[keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		Ruf beendet

OK Abbrechen Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Abgespielt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Zeichenfolge angesagt wurde.

Ausgang	Erläuterung
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausganges. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.6 Datum ansagen




Mit Hilfe dieses Blocks können Sie dem Anrufer ein Datum ansagen lassen.

Diese Ansage können Sie direkt eingeben oder über eine Variable oder Systemfunktion definieren.

- die Ansage vollständig abgespielt wurde,
- ein DTMF-Zeichen empfangen wurde - sofern zugelassen - oder
- die Verbindung unterbrochen wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.


So legen Sie die Parameter für „Datum ansagen“ fest

- Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Geben Sie das Datum direkt ein oder
 - wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Variablen und Systemfunktionen  ein Datum aus.

- 2 Sie können wählen, ob der Wochentag ausgesprochen werden soll. Wenn „Nur 'gestern/heute' ansagen wenn zutreffend“ ausgewählt ist, dann wird die gesamte Ansage (Datum + Wochentag) durch ein „gestern“ oder „heute“ ersetzt, falls dies zutrifft.
- 3 Legen Sie fest, ob und mit welchem DTMF-Zeichen der Anrufer diese Aktion abbrechen kann. Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- 4 Klicken Sie auf „OK“. Der Block „Datum ansagen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Abgespielt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn das Datum angesagt wurde.
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Ungültiger Parameter	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der anzusagende Parameter nicht das Format eines Datums (tt.mm.jjjj) hat. Die Ansage „Ungültiges Datum“ wird abgespielt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.




In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.7 Uhrzeit ansagen




Mit Hilfe dieses Blocks können Sie dem Anrufer eine Uhrzeit ansagen lassen.


Diese Ansage können Sie direkt eingeben oder über eine Variable oder Systemfunktion definieren.

- die Ansage vollständig abgespielt wurde,
- ein DTMF-Zeichen empfangen wurde - sofern zugelassen - oder
- die Verbindung unterbrochen wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Uhrzeit ansagen“ fest

- 1 Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Geben Sie die Uhrzeit direkt ein oder
 - wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Variablen und Systemfunktionen  eine Uhrzeit aus.



- 2 Wählen Sie, ob die Sekunden ebenfalls angesagt werden sollen.
- 3 Legen Sie fest, ob und mit welchem DTMF-Zeichen der Anrufer diese Aktion abbrechen kann.
Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.

- 4
- Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Uhrzeit ansagen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Uhrzeit ansagen

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgespielt		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	DTMF-Zeichen empfangen		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Ungültiger Parameter		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Abgespielt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Uhrzeit angesagt wurde.

Ausgang	Erläuterung
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn während der Ansage ein DTMF-Zeichen empfangen wurde.
Ungültiger Parameter	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der anzusagende Parameter nicht das Format einer Uhrzeit (hh.mm.ss) hat. Die Ansage „Ungültige Uhrzeit“ wird abgespielt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.6.8 DTMF-Zeichen empfangen

Mit Hilfe des Blocks „DTMF-Zeichen empfangen“ können Sie den Anrufer zur Eingabe eines Zeichens via DTMF auffordern und den empfangenen Wert in einer Variable ablegen. Aufgrund der Eingabe des Anrufers wird

der Ruf unterschiedlich behandelt, siehe *DTMF-Zeichen empfangen*, Seite 99.

3.6.6.9 DTMF-Zeichenfolge empfangen



Hier können Sie den Anrufer zur Eingabe einer Zeichenfolge via DTMF auffordern und die empfangenen Werte in einer Variable ablegen. Sowohl das Zeichen, welches die Eingabe beendet, als auch die maximale Länge der Zeichenfolge können Sie in den Parametern definieren. Außerdem können Sie eine Zeit festlegen, die maximal bis zu dem Empfang eines weiteren Zeichens gewartet wird (Timeout).


Die Aktion wird beendet, durch

- das Beenden des Empfangs, entweder durch die definierte Endetaste oder durch Erreichen der maximalen Länge,
- den Ablauf des Timeouts, oder
- die Unterbrechung der Verbindung.




Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.




So legen Sie die Parameter für „DTMF-Zeichenfolge empfangen“ fest

- 1 Wenn Sie dem Anrufer eine Aufforderung zur Eingabe der DTMF-Töne einspielen möchten, so aktivieren Sie „Ansage während der DTMF-Erkennung“.



Sie haben mehrere Möglichkeiten:

- Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
- Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
- Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.

- Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
- Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

- Wählen Sie die Variable, in welche die Zeichenfolge gespeichert werden soll.
Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- Geben Sie nun die Werte zum Beenden der Eingabe ein:
 - Wenn der Anrufer seine Eingabe mit einem bestimmten Zeichen beenden soll, aktivieren Sie die erste Option und bestimmen Sie das entsprechende Zeichen.
 - Wollen Sie die maximale Länge der Zeichenfolge festlegen, so aktivieren Sie die zweite Option und geben einen Wert vor. Die Eingabe der Zeichen wird danach automatisch abgeschlossen.
- Geben Sie anschließend noch die Zeit ein, die maximal bis zum Empfang eines weiteren DTMF-Zeichens gewartet werden soll (Timeout).
- Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „DTMF-Zeichenfolge empfangen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 0		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 1		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 2		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 3		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 4		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 5		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 6		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 7		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 8		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste 9		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste *		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Taste #		↓ [keine Verbindung] ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Timeout		↓ [keine Verbindung] ▼
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet ▼

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Ausgang	Erläuterung
Taste 0 - 9, *, #	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn das entsprechende Zeichen (0-9, #, *) empfangen wurde.
Keine Eingabe	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn innerhalb des Zeitlimits (Timeout) keine Töne empfangen wurden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.7 Optionale Blöcke - Warteschlange

Der Grafische Skript Editor ermöglicht die Verwaltung und Bearbeitung von Anrufen in Warteschlangen. Dadurch ist es möglich eingehende Anrufe nach und nach von einem oder mehreren Beratern zu bedienen. Jeder Anrufer, dessen Anruf in der Warteschlange platziert wird, erhält eine konfigurierbare Ansage, die beispielsweise aussagt, auf welcher Position sich sein Anruf momentan befindet und wie lange er sich voraussichtlich gedulden muss, bis er an den nächsten verfügbaren Berater durchgestellt wird.

Im Einzelnen stehen folgende Blöcke für die Bearbeitung von Warteschlangen zur Verfügung:

- Warteschlange erstellen
- Warteschlangen-Attribute setzen
- Warteschlangen-Attribute abrufen
- Warteschlange löschen
- Anruf in Warteschlange

3.6.7.1 Warteschlange erstellen

Dieser Block erzeugt eine neue Warteschlange. Eine Warteschlange enthält alle eingehenden Anrufe in einer bestimmten Reihenfolge. Allen Anrufern wird eine Wartemusik vorgespielt und sie erhalten, sofern konfiguriert, Auskunft über die momentane Position ihres Anrufes in der Warteschlange und werden über die voraussichtliche Wartezeit informiert.

Sobald ein Berater verfügbar ist und der Anruf an der Reihe ist, wird der Ruf durchgestellt. Dabei wird vor dem Durchstellen überprüft, ob der Berater (er selbst oder als Mitglied einer Gruppe) lediglich eine Warteschlange bearbeitet oder aber zusätzlich für weitere Warteschlangen zuständig ist. Ist er für mehrere Warteschlangen zuständig und sollte es in diesen einen Anruf geben, der eine größere Wartezeit aufweist, so wird dieser Anruf bevorzugt bedient.


Diese Aktion wird beendet, wenn

- die Warteschlange erfolgreich erstellt wurde, oder
- bereits eine Warteschlange mit der entsprechenden ID existiert, oder
- die Warteschlange aufgrund fehlender Systemressourcen (z.B. zu wenig Speicherkapazität) nicht hinzugefügt werden konnte, oder
- der aktuelle Ruf beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Warteschlange erstellen“ fest


- 1 Legen Sie eine Warteschlangen-ID fest. Die Warteschlangen-ID ist systemweit eindeutig. Sie kann von allen Skripten, nicht nur von dem aktuellen Skript, genutzt werden. Eine Warteschlange existiert so lange, bis sie durch Ausführen des Blocks „Warteschlange löschen“ entfernt wird. Das kann im aktuellen Skript oder von einem anderen Skript aus geschehen.



- 2 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Warteschlange erstellen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Erfolgreich	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Warteschlange erfolgreich hinzugefügt wurde.
Warteschlange ist bereits vorhanden	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn bereits eine Warteschlange mit der entsprechenden Warteschlangen-ID existiert, d.h. die Warteschlange nicht hinzugefügt werden kann.
Fehler	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Warteschlange aufgrund fehlender Systemressourcen (z.B. zu wenig Speicher) nicht hinzugefügt werden konnte.

Ausgang	Erläuterung
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.7.2 Warteschlangen-Attribute setzen

Mit Hilfe des Blocks „Warteschlangen-Attribute setzen“ können Sie verschiedene Attribute der Warteschlange setzen oder verändern. Der Block kann z. B. dazu genutzt werden, die Wartemusik, die jedem Anrufer in der Warteschlange vorgespielt wird, festzulegen, die maximale Warteschlangengröße (Anzahl der Anrufe) zu definieren und weitere Ansagen zu konfigurieren.

Folgende Attribute können festgelegt werden:

- **Warteschlangen-ID**
Jede Warteschlange besitzt eine eindeutige ID. Diese ist die systemweite Identifikationsnummer der Warteschlange.

- **Ziel**
SwyxWare Benutzer oder Gruppe, welche den Anruf bedient.
- **Maximale Länge der Warteschlange**
Maximale Anzahl an Anrufen, die von der Warteschlange aufgenommen werden kann.
- **Durchschnittliche Rufdauer**
Dieses Attribut definiert die durchschnittliche Anruferdauer der Anrufe innerhalb der Warteschlange. Es wird genutzt, um die voraussichtliche Wartezeit zu ermitteln. Der Wert dieses Parameters kann lediglich hypothetisch gesetzt werden.



Der Wert des Feldes „Durchschnittliche Rufdauer“ sollte in Sekunden angegeben werden. Dieser Wert wird vor der Sprachausgabe in Minuten umgewandelt, abgerundet und ausgegeben.

- **Warteschlangen-Timeout**
Dieser Wert sagt aus, wie lange ein Anruf (in Sekunden) in der Warteschlange verweilen kann. Wird dieser Wert überschritten, wird der Anruf aus der Warteschlange entfernt.
- **Wartemusik**
Die Wartemusik ist eine Datei im WAV-Format, die allen Anrufern innerhalb der Warteschlange in einer Schleife vorgespielt wird. Diese Wartemusik kann durch individuelle Ansagen unterbrochen werden, wie z. B. durch die Ansage der Position des Anrufs innerhalb der Warteschlange und/oder durch die Ansage der voraussichtlichen Wartezeit.
Diese Informationen werden über den Block „Warteschlangen-Attribute abrufen“ aus Variablen gelesen und ermöglichen so die Angabe eines aktuellen Wertes von Schleife zu Schleife.
- **Ansagen vor und nach der Positionsangabe**
Mit Hilfe dieser Attribute wählen Sie die Ansagen aus, die vor sowie nach der Positionsangabe abgespielt werden sollen. Die Positionsangabe selbst kann über eine Ansagen-Datei mit Hilfe des „Zeichenfolge ansagen“-Blocks ausgegeben werden.
- **Ansagen vor und nach der Angabe der Wartezeit**
Mit Hilfe dieser Attribute wählen Sie die Ansagen aus, die vor sowie nach der Ansage der voraussichtlichen Wartezeit des Anrufs in der Warteschlange abgespielt werden sollen. Die voraussichtliche Warte-

zeit selbst kann über eine Ansagen-Datei mit Hilfe des „Zeichenfolge ansagen“-Blocks ausgegeben werden.

Die hier festgelegten Ansagen können z.B. in der Reihenfolge Wartemusik, Positionsansage (falls konfiguriert) und Ansage der voraussichtlichen Wartezeit abgespielt werden.

- Zeit zwischen den Ansagen
Dieses Attribut legt fest, in welchem zeitlichen Abstand (in Sekunden) die Ansagen abgespielt werden sollen.

Diese Aktion wird beendet, wenn

- die Attribute der Warteschlange erfolgreich gesetzt wurden, oder
- die Attribute der Warteschlange aufgrund eines Fehlers nicht erfolgreich gesetzt werden konnten (z.B. wenn die angegebene Warteschlangen-ID nicht vorhanden ist), oder
- der aktuelle Anruf beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.







So legen Sie die Parameter für „Warteschlangen-Attribute setzen“ fest

- 1 Wählen Sie die Warteschlange in der Dropdownliste aus. Damit legen Sie fest, in welcher Warteschlange Sie die Attribute setzen möchten.

- 2 Wählen Sie im Feld „Ziel“ aus, zu welchem Benutzer bzw. zu welcher Benutzer-Gruppe die Anrufe aus der Warteschlange geleitet werden sollen.
- 3 Legen Sie im Feld „Maximale Länge der Warteschlange“ fest, wie viele Anrufe maximal von der Warteschlange aufgenommen werden können.
- 4 Definieren Sie die durchschnittliche Rufdauer. Dieser Wert wird genutzt, um die voraussichtliche Wartezeit zu ermitteln.



Der Wert des Feldes „Durchschnittliche Rufdauer“ sollte in Sekunden angegeben werden. Dieser Wert wird vor der Sprachausgabe in Minuten umgewandelt, abgerundet und ausgegeben.

- 5 Der Wert im Feld „Warteschlangen-Timeout“ definiert, wie lange ein Anruf maximal (in Sekunden) in der Warteschlange verweilen darf. Wird dieser Wert überschritten, wird der Anruf aus der Warteschlange entfernt.
- 6 Wählen Sie anschließend die Wartemusik aus. Sie haben mehrere Möglichkeiten:
 - Wählen Sie aus der Dropdownliste eine Datei aus.
 - Durchsuchen Sie Ihre Verzeichnisse durch Klicken auf . Sie können sich bei der Suche ebenfalls für eine Datei im MP3-Format entscheiden. Die MP3-Datei wird nach der Auswahl automatisch in das unterstützte WAV-Format konvertiert und in der Datenbank auf dem SwyxServer abgelegt. Die konvertierten Dateien stehen somit für die spätere Nutzung zur Verfügung. Während des Konvertierungsprozesses öffnet sich der Info-Dialog „Bitte warten Sie, die Datei wird ins WAV-Format konvertiert“.
 - Klicken Sie auf , um die ausgewählte Datei anzuhören. Klicken Sie auf , um das Abspielen zu stoppen.
 - Zum Aufnehmen einer neuen Ansage klicken Sie auf : Sie werden dann aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Es erscheint das Fenster „Aufnahme beginnen“. Klicken Sie auf „Start“, um mit der Aufzeichnung Ihrer Ansage zu beginnen. Beenden Sie die Aufnahme durch Klicken auf .
 - Durch Klicken auf  können Sie die ausgewählte Datei löschen.



Die WAV-Dateien, die vom Administrator allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden, haben den Zusatz „(Vorlage)“ im Dateinamen. Diese Vorlagen können nicht gelöscht werden.

Legen Sie im Feld „Ansage vor Angabe der Position“ die Ansage fest, die dem Anrufer vor Ansage der Position des Anrufes innerhalb der Warteschlange vorgespielt werden soll (z. B. „Momentan sind alle Berater besetzt. Ihr Anruf befindet sich in der Warteschlange auf Position [...]“). Die Ansage der Position selbst kann anschließend mit Hilfe des Blocks „Zeichenfolge ansagen“ erfolgen.

- 7 Im Feld „Ansage nach Angabe der Position“ definieren Sie die Ansage, die dem Anrufer nach Ansage der Position vorgespielt

werden soll (z. B. „Ihr Anruf wird in Kürze bearbeitet. Bitte haben Sie einen Moment Geduld“).

- 8 Wählen Sie im Feld „Ansage vor Angabe der Wartezeit“ die Ansage aus, welche dem Anrufer vor Ansage der Wartezeit des Anrufs vorgespielt werden soll (z. B. „Die voraussichtliche Wartezeit beträgt [...]“). Die Ansage der Wartezeit selbst kann anschließend mit Hilfe des Blocks „Zeichenfolge ansagen“ erfolgen.
- 9 Im Feld „Ansage nach Angabe der Wartezeit“ definieren Sie die Ansage, die der Anrufer nach Ansage der voraussichtlichen Wartezeit hört (z. B. „Minuten“).
- 10 Definieren Sie im Feld „Zeit zwischen den Ansagen“ in welchem zeitlichen Abstand (in Sekunden) die Ansagen abgespielt werden sollen. Die Auswahl der Ansagen-Dateien können Sie jeweils analog zu Schritt (6) vornehmen.
- 11 Klicken Sie auf „OK“. Der Block „Warteschlangen-Attribute setzen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Warteschlangen-Attribute setzen

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Erfolgreich		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehler		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Erfolgreich	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Warteschlangen-Attribute erfolgreich gespeichert wurden.
Fehler	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die Warteschlangen-Attribute nicht erfolgreich gesetzt werden konnten, weil z. B. die Warteschlangen-ID nicht existiert oder falsche Parameter gesetzt wurden.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.7.3 Warteschlangen-Attribute abrufen

Die zu einer Warteschlange gehörenden Detail-Informationen können hier in verschiedenen Variablen gespeichert werden. Zur Verfügung stehen im Einzelnen folgende Informationen:

- Warteschlangen-ID
Jede Warteschlange besitzt eine eindeutige ID. Diese ist die systemweite Identifikationsnummer der Warteschlange.
- Ziel
Gibt das Ziel des Anrufs an, welcher sich in der Warteschlange befindet. Das kann ein SwyxWare Benutzer oder eine Gruppe sein.
- Aktuelle Länge der Warteschlange
Gibt die aktuelle Anzahl an Anrufen an, die sich momentan in der Warteschlange befinden.
- Maximale Länge der Warteschlange
Gibt die maximale Anzahl an Anrufen an, die von der Warteschlange aufgenommen werden können.
- Durchschnittliche Anrufdauer
Gibt die durchschnittliche Anrufdauer der Anrufe an, die sich in der Warteschlange befinden. Dieser Wert wird genutzt, um die voraus-

sichtliche Wartezeit zu ermitteln. Er kann lediglich hypothetisch gesetzt werden.



Der Wert des Feldes „Durchschnittliche Rufdauer“ sollte in Sekunden angegeben werden. Dieser Wert wird vor der Sprachausgabe in Minuten umgewandelt, abgerundet und ausgegeben.

- **Warteschlangen-Timeout**
Dieser Wert sagt aus, wie lange ein Anruf (in Sekunden) in der Warteschlange verweilen darf.
- **Wartemusik**
Die Wartemusik ist eine Datei im WAV-Format, die allen Anrufern innerhalb der Warteschlange in einer Schleife vorgespielt wird. Diese Wartemusik kann durch individuelle Ansagen unterbrochen werden, wie z. B. durch die Ansage der Position des Anrufs innerhalb der Warteschlange und/oder durch die Ansage der voraussichtlichen Wartezeit.
- **Ansagen vor und nach der Positionsangabe**
Diese Parameter legen die Ansagendateien fest, die vor und nach der Positionsansage abgespielt werden sollen. Die Positionsansage selbst wird über eine Ansagen-Datei mit Hilfe des „Zeichenfolge ansagen“-Blocks angesagt.
- **Ansagen vor und nach der Angabe der Wartezeit**
Gibt die Ansagendateien an, die vor und nach der Ansage der Wartezeit abgespielt werden sollen. Die Wartezeitansage selbst wird, analog zur Positionsansage, über eine Ansagen-Datei mit Hilfe des „Zeichenfolge ansagen“-Blocks angesagt.
- **Zeit zwischen den Ansagen**
Gibt den zeitlichen Abstand in Sekunden an, der zwischen den einzelnen Ansagen eingehalten werden soll.

Diese Aktion wird beendet, wenn

- die ausgewählten Parameter der Warteschlange aus den Variablen erfolgreich gelesen wurden, oder
- es beim Setzen der Parameter zu Fehlern kam (z. B. wenn keine Warteschlange mit der entsprechenden ID existiert), oder
- der aktuelle Anruf beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Warteschlangen-Attribute abrufen“ fest

- 1 Wählen Sie hier die Warteschlange aus der Dropdownliste. Über sie wird festgelegt aus welcher Warteschlange die Attribute abgerufen werden.

- 2 Wählen Sie die entsprechenden Variablen aus, in welche die abgerufenen Parameter gespeichert werden sollen.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Warteschlangen-Attribute abrufen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:

Eigenschaften von Warteschlangen-Attribute abrufen

AllgemeinParameterVerbindungen

Sichtbar	Standard	Bezeichnung	Ziel
<input checked="" type="checkbox"/>	Erfolgreich		↓ [keine Verbindung]
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehler		↓ [keine Verbindung]
<input type="checkbox"/>	Ruf beendet		↓ Ruf beendet

OKAbbrechenHilfe

Ausgang	Erläuterung
Erfolgreich	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die ausgewählten Parameter der Warteschlange in den zugeordneten Variablen gespeichert wurden.
Fehler	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die ausgewählten Parameter der Warteschlange nicht in den zugeordneten Variablen gespeichert wurden (z. B. weil keine Warteschlange mit der entsprechenden ID existiert.).
Ruf beendet	Der aktuelle Ruf wurde abgebrochen.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.7.4 Warteschlange löschen

Die über die Warteschlangen-ID identifizierte Warteschlange wird gelöscht. Falls sich in der Warteschlange noch Rufe befinden sollten, werden diese Verbindungen getrennt.


Diese Aktion wird beendet, wenn

- die ausgewählte Warteschlange erfolgreich gelöscht wurde, oder
- eine Warteschlange mit der entsprechenden ID nicht existiert, oder
- der aktuelle Anruf beendet wurde.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.

So legen Sie die Parameter für „Warteschlange löschen“ fest


- 1 Wählen Sie hier die ID der zu löschenden Warteschlange aus der Dropdownliste.



- 2 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Warteschlange löschen“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Erfolgreich	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn die ausgewählte Warteschlange gelöscht wurde.
Fehler	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn eine Warteschlange mit der entsprechenden ID nicht existiert.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Auswahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.6.7.5 Anruf in Warteschlange

Dieser Block fügt den aktuellen Anruf der Warteschlange hinzu und verarbeitet ihn.

Ein Anruf der sich in der Warteschlange befindet, wird – sofern er an der Reihe ist – einem verfügbaren Berater zugestellt. Sollte dieser den Ruf nicht annehmen und sollten alle weiteren Berater besetzt sein, so wird er der Warteschlange nach einiger Zeit erneut hinzugefügt, und zwar an erster Stelle.

Diese Aktion wird beendet, wenn

- der Anruf mit Hilfe der Warteschlange bearbeitet und erfolgreich an den Berater durchgestellt wurde, oder
- keine Warteschlange mit der entsprechenden ID existiert, oder
- die Warteschlange durch ein anderes Skript gelöscht wird, während sich der Anruf noch in der Warteschlange befindet, oder
- der aktuelle Anruf beendet wurde, oder
- die maximale Anzahl an Anrufen in der Warteschlange erreicht wurde, oder

- der Anruf nicht hinzugefügt werden kann, weil das gewählte Ziel keinen Berater mit dem Status „eingeloggt“ enthält, oder
- während der Bearbeitung des Anrufs ein oder mehrere DTMF-Zeichen empfangen wurden, oder
- das Timeout erreicht wurde, bevor der Ruf innerhalb der Warteschlange bearbeitet werden konnte oder
- das Warteschlangen-Timeout erreicht wurde, d.h. der Ruf zu lange in der Warteschlange war. Der Ruf wird aus der Warteschlange entfernt.

Für diesen Block sind unter „Eigenschaften“ alle drei Registerkarten „Allgemein“, „Parameter“ und „Verbindungen“ verfügbar.


So legen Sie die Parameter für „Anruf in Warteschlange“ fest

- 1 Wählen Sie die Warteschlange aus der Dropdownliste, durch welche der aktuelle Anruf bedient werden soll.

- 2 Im Feld „Position“ legen Sie die Position des Anrufs fest. Sie können den Anruf entweder an den Anfang oder an das Ende der Warteschlange setzen.
- 3 Geben Sie das Timeout in Sekunden an.
- 4 Durch die Eingabe von DTMF-Zeichen kann die Aktion abgebrochen werden.
Legen Sie dabei fest, ob die eingegebenen Zeichen in einer Variable gespeichert werden und ob
 - der Inhalt der Variable ersetzt werden soll, oder
 - sie an den Inhalt der Variable angehängt werden.
- 5 Klicken Sie auf „OK“.
Der Block „Anruf in Warteschlange“ ist auf der Rasteroberfläche zu sehen und steht für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.

Verbindungen

Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Ausgänge, die dieser Block besitzt. Die Ausgänge werden im Folgenden beschrieben:



Ausgang	Erläuterung
Ausgeführt	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Anruf über die Warteschlange an den Ziel-Berater geleitet wurde.
Fehler	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn keine Warteschlange mit der entsprechenden ID existiert oder die Warteschlange durch ein anderes Skript gelöscht wurde, während sich der Anruf in der Warteschlange befindet.
Zu lang	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf nicht hinzugefügt werden kann, da die aktuelle Anzahl an Anrufen die maximale Anzahl an Anrufen in der Warteschlange überschritten hat.

Ausgang	Erläuterung
Teilnehmer nicht erreichbar	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf nicht hinzugefügt werden kann, da das gewählte Ziel keinen Berater enthält, der den Status „eingeloggt“ besitzt.
DTMF-Zeichen empfangen	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf innerhalb der Warteschlange bearbeitet und zum Ziel weitergeleitet wurde. Währenddessen wurde(n) ein oder mehrere DTMF-Zeichen empfangen.
Timeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn das Timeout erreicht wurde. Der aktuelle Ruf wird aus der Warteschlange entfernt.
Warteschlangentimeout	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der aktuelle Ruf zu lange in der Warteschlange war. Das Warteschlangentimeout wurde erreicht. Der Ruf wird aus der Warteschlange entfernt.
Ruf beendet	Dieser Ausgang wird gewählt, wenn der Ruf abgebrochen wurde.

In der ersten Spalte „Sichtbar“ können Sie festlegen, ob der jeweilige Ausgang im Skript-Fenster angezeigt wird.



In der Spalte „Sichtbar“ legen Sie lediglich die Sichtbarkeit der Verbindungen im Skript-Fenster fest. Diese Einstellung dient nur der Übersichtlichkeit eines Skriptes. Entfernen können Sie die Ausgänge nicht, d. h. die Verbindungen müssen trotzdem bestehen, da sonst ein Fehler im Skript auftritt.

Die zweite Spalte „Standard“ enthält die Standardbezeichnung des Ausgangs. Diese gibt einen Hinweis auf die Ereignisse während des Blockablaufs, sodass entsprechende weitere Verbindungen hergestellt werden können. Diese Standardbezeichnung kann nicht verändert werden. In der Spalte „Bezeichnung“ können Sie die verschiedenen Kontaktflächen mit einem eigenen, aussagekräftigen Namen belegen. Dieser Name erscheint später in dem Block auf der Rasteroberfläche.

In der letzten Spalte „Ziel“ sehen Sie, mit welchem Blockeingang dieser Ausgang verbunden ist. Sie haben hier die Möglichkeit aus einer Aus-

wahlliste, die alle verfügbaren Blöcke enthält, eine Verbindung auszuwählen.

3.7 Einsatz von Visual Basic Script

Sie können während einer Rufbehandlung auch selbst erstellte Skripte ablaufen lassen. Ein solches Skript muss in Visual Basic Script erstellt werden und unterliegt der entsprechenden Syntax. Weitere Informationen zu dieser Syntax finden Sie unter

[docs.microsoft.com/en-us/previous-versions//d1wf56tt\(v=vs.85\)](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions//d1wf56tt(v=vs.85))

- Visual Basic Script als Unterprogramm zum mehrfachen Aufruf
- Visual Basic Script als Programm zum einmaligen Ablauf innerhalb eines Skripts
- Visual Basic Script als GSE-Aktion zum Aufruf aus verschiedenen Skripten

3.7.1 Visual Basic Script als Unterprogramm zum mehrfachen Aufruf

Möchten Sie eigene Unterprogramme während einer Rufbehandlung mehrfach starten, so fügen Sie diese als Visual Basic Script in der Registerkarte „Parameter“ auf der Eigenschaftsseite des Startblockes ein. An der Stelle im Skript, an der die Unterprogramme gestartet werden sollen, fügen Sie z.B. den Block „Variable setzen“ ein und starten dort das entsprechende Unterprogramm.



Das Aufrufen einer eigenen Funktion, die im Block „Start“ definiert wurde, ist in allen Blöcken möglich, welche die Eingabe einer Variable oder Funktion gestatten. Speziell der Block „Variable setzen“ ist dafür geeignet. Der Name des eigenen Unterprogramms erscheint dann im Feld „Variablenwert“ angeführt von einem Gleichheitszeichen. Die Eingabe einer Variable im Feld „Variablenname“ ist nur dann nötig, wenn es sich um eine Funktion handelt, die einen Rückgabewert liefert.

So integrieren Sie ein eigenes Skript

- 1 Doppelklicken Sie im Call Routing Manager auf das Skript, in welches Ihr eigenes Skript integriert werden soll.
Es erscheint das Fenster „Grafischer Skript Editor“ mit dem ausgewählten Skript.
- 2 Doppelklicken Sie auf den Block „Start“.
- 3 Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von Start“ mit der Registerkarte „Allgemein“.
- 4 Wechseln Sie zur Registerkarte „Parameter“.
- 5 Fügen Sie im Feld „Benutzer-Skript:“ Ihr eigenes Skript ein.
- 6 Die von Ihnen erstellten Unterprogramme sind damit innerhalb dieses Skriptes bekannt und können aufgerufen werden.



Enthält das Skript Syntax-Fehler, so wird der Ruf beendet, auch wenn das fehlerhafte Unterprogramm nicht benutzt wird. Der Grafische Skript Editor kann Ihr Skript nicht auf Fehler überprüfen.

So starten Sie ein eigenes Unterprogramm

- 1 Öffnen Sie den Grafischen Skript Editor mit dem ausgewählten Skript, in das Sie bereits das Skript integriert haben, siehe *So integrieren Sie ein eigenes Skript*, Seite 163.
- 2 Setzen Sie an der Stelle, an der das Unterprogramm aufgerufen werden soll den Block „Variable setzen“.
Es erscheint das Fenster „Eigenschaften von Variable setzen“.
- 3 Auf der Registerkarte „Parameter“ klicken Sie auf **+**.
Es erscheint das Fenster „Variablenwert setzen“.

- 4 Lassen Sie das Feld „Variablenname:“ leer.
- 5 Fügen Sie in das Feld „Variablenwert:“ ein Gleichheitszeichen ein gefolgt von dem Namen des Unterprogramms.
- 6 Klicken Sie anschließend auf „OK“.

Rufen Sie hier mehrere Unterprogramme auf, so werden diese in der aufgeführten Reihenfolge von oben nach unten aufgerufen.



Der Aufruf eines eigenen Unterprogramms oder einer Systemfunktion muss immer mit einem Gleichheitszeichen (=) beginnen, sonst interpretiert der Grafische Skript Editor die Eingabe als Zeichenfolge und nicht als Funktionsaufruf.

3.7.2 Visual Basic Script als Programm zum einmaligen Ablauf innerhalb eines Skripts

Innerhalb eines Skripts können Sie ein Programm-Teil mit Visual Basic Script einfügen. Zu diesem Zweck fügen Sie in das Regelskript den Block „Skript Code einfügen“ ein. In diesem Block können Sie auf der Registerkarte „Parameter“ das Visual Basic Script einfügen. Beim Ablauf des Call Routing-Skriptes wird dann dieser Programmteil durchlaufen.

Siehe auch *Skript Code einfügen*, Seite 120.




Enthält das Skript Syntax-Fehler, so wird der Ruf beendet, auch wenn das fehlerhafte Unterprogramm nicht benutzt wird. Der Grafische Skript Editor kann Ihr Skript nicht auf Fehler überprüfen.

3.7.3 Visual Basic Script als GSE-Aktion zum Aufruf aus verschiedenen Skripten

Mit Hilfe des Grafischen Skript Editors können Sie eine Aktion erstellen, die ein Visual Basic Script enthält, siehe *So erstellen Sie ein neues Aktionsskript*, Seite 70. Diese Aktion können Sie dann mit dem Block „GSE-Aktion ausführen“ innerhalb eines Regelskripts aufrufen, siehe *GSE-Aktion ausführen*, Seite 118. Eine GSE-Aktion können Sie, wie alle anderen Aktionen, in verschiedenen Regel-Skripten verwenden.


3.7.4 Integration von Drittapplikationen (Com-Interface)

Mit Hilfe eines Visual Basic Skriptes können auch Drittapplikation aufgerufen werden.



Das Skript wird in das Feld „Benutzer-Skript“ auf der Registerkarte „Parameter“ des Blocks Start eingetragen. Gestartet wird dieses Visual Basic Skript dann, wenn während der Rufbearbeitung dieses Skript aufgerufen wird.

In diesem Beispiel wird für jeden Anruf ein Eintrag im Eventlog erstellt. Es wird ein Objekt erzeugt (in diesem Beispiel: ShellObject), auf welchem Sie dann die entsprechenden Operationen ausführen können:




Beispielskript „LogEvent“:

```
Sub LogEvent(ByVal szMessage)
Dim ShellObject : Set ShellObject = Nothing
Set ShellObject = PBXScript.CreateObject(„WScript.Shell“)
ShellObject.LogEvent 4, szMessage
Set ShellObject = Nothing
End Sub
```



Die aus einem Skript heraus gestartete Applikationen laufen unter dem Benutzer, unter dem auch der Dienst ‚SwyxServer‘ gestartet ist. Bei Zugriff auf Datenbanken achten Sie darauf, dass diesem Benutzer auch die entsprechenden Rechte eingeräumt werden.

Der Aufruf dieser Drittapplikation wird z.B. aus dem Block „Variable setzen“ gestartet.



In diesem Beispiel werden Systemfunktionen, die Parameter des aktuellen Rufes enthalten (z.B. CallerNumber() und CalledNumber()), diesem Unterprogramm übergeben.

3.8 Einstellungen der Oberflächendarstellung des Grafischen Skript Editors

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr zu den generellen Einstellungen des Grafischen Skript Editors.


Alle im Folgenden erläuterten Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Menü „Ansicht“, siehe *Menü Ansicht*, Seite 59.

3.8.1 Zoom...

Im Skript-Fenster können Sie den angezeigten Bereich vergrößern bzw. verkleinern. Sie können zwischen vorgegebenen Prozentwerten oder einem selbstdefinierten Wert wählen.

So verändern Sie die Größe der Darstellung im Skript-Fenster

- 1 Wählen Sie im Menü „Ansicht | Zoom...“.
- 2 Wählen Sie den Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor aus den vorgegebenen Prozentwerten oder geben Sie einen ganzzahligen Wert zwischen 10 und 500 ein.



- 3 Klicken Sie auf „OK“.


Oder

- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Dropdownliste.
- 2 Wählen Sie den Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor aus den vorgegebenen Prozentwerten.
- 3 Klicken Sie auf „OK“.
Die Vergrößerung bzw. Verkleinerung wird sofort sichtbar.

3.8.2 Einstellungen des Skript-Fensters

Sie können hier die Ansicht des Skript-Fensters, wie z.B. die Erscheinungsform der Blöcke und der Verbindungen, sowie die des Rasters verändern.

So ändern Sie die Ansicht des Grafischen Skript Editors


- 1 Wählen Sie in der Menüleiste „Ansicht | Einstellungen...“ aus.
- Oder
- 1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
- Es erscheint das Fenster „Einstellungen“.

Auf den folgenden Registerkarten können Sie nun die Darstellung des Grafischen Skript Editors festlegen.

Allgemein

Auf der Registerkarte „Allgemein“ legen Sie fest,

- ob ein Löschvorgang von Ihnen noch einmal bestätigt werden soll,
- ob der Typ eines Blocks angezeigt wird,
- welche Ausgänge eines Blocks angezeigt werden. Sie können wählen zwischen
„Alle Ausgänge“, d.h. Anzeige aller möglichen Ausgänge inklusive „Beendet“, oder
„Keine systembedingten Ausgänge“, d.h. keine Anzeige des Ausgangs „Beendet“.




Die geänderten Einstellungen werden sofort übernommen.

Raster

Auf dieser Registerkarte bestimmen Sie die Eigenschaften der Rasteroberfläche im Skript-Fenster:

- Erscheinungsform des Rasters
Linien oder
Punkte.
- Größe des einzelnen Rasterfeldes (in Pixel)
Breite und
Höhe.
- Weitere Optionen, wie
Automatische Ausrichtung der Blöcke im Raster (auch wenn kein Raster angezeigt wird),
Anzeige des Rasters (Linien bzw. Punkte)




Farben

Auf dieser Registerkarte bestimmen Sie die Farben der Rasteroberfläche im Skript-Fenster:

- Farbe des Hintergrunds

- Farbe der Verbindungen (Pfeile)
- je nach Zustand

Um eine andere Farbe auszuwählen, klicken Sie auf das entsprechende Farbfeld und wählen eine Farbe aus. Mit „Weitere Farben...“ erhalten Sie die Farbskala Ihres PCs und können weitere Farben addieren.



Mit „Standardfarben“ können Sie die Standardeinstellung der Farben wiederherstellen.

Eine Verbindung kann folgende Zustände (Farben) annehmen:

Farbe	Zustand der Verbindung
Schwarz	Normal
Blau	Markiert (Es sind alle zu einem Block gehörenden Verbindungen gleichzeitig markiert.)
Orange	Hervorgehoben (Nur diese Verbindung ist markiert.)

Farbe	Zustand der Verbindung
Magenta	Verbindung ist aus Platzgründen auf der Oberfläche nicht sichtbar, die logische Verbindung besteht.
Grün	Kann verbunden werden (Dies tritt nur während des Ziehens einer Verbindung auf).
Rot	Kann nicht verbunden werden (Dies tritt nur während des Ziehens einer Verbindung auf).


Die aufgeführten Farbeinstellungen entsprechen der Standardeinstellung.

3.8.3 Vollbild

Um eine bessere Übersicht über komplexe Skripte zu erreichen, können Sie den gesamten Bildschirm für die Darstellung des Skript-Fensters nutzen.

So nutzen Sie den ganzen Bildschirm für die Skriptdarstellung

- 1 Wählen Sie in der Menüleiste „Ansicht | Vollbild“. Das Skript-Fenster erweitert sich entsprechend und auf der Oberfläche erscheint eine Schaltfläche „Vollbild“.



Um zur vorhergehenden Darstellung zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zurück zur Normalansicht“ oder benutzen Sie die „ESC“-Taste.

3.9 Beispiele


In diesem Kapitel werden mehrere Beispiel-Skripte vorgestellt und erläutert, sodass Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten erhalten, die Ihnen der Grafische Skript Editor bietet.

3.9.1 Beispiel „Anrufbeantworter“

Sie können mit Hilfe des Grafischen Skript Editors einen Anrufbeantworter erstellen, der Ihren ganz persönlichen Anforderungen entspricht. Im Weiteren finden Sie hierfür zwei Beispiele, zuerst einen einfachen Anrufbeantworter, der lediglich eine Nachricht aufzeichnet und per E-Mail verschickt und dann einen komfortablen Anrufbeantworter, der Rufe zeitabhängig behandelt.

3.9.1.1 Einfacher Anrufbeantworter

In diesem Beispiel wird lediglich einem Anrufer eine Ansage vorgespielt und anschließend eine Nachricht von 180 Sekunden Länge aufgenommen. Diese Nachricht wird anschließend per E-Mail versandt.




Die versandte E-Mail enthält Informationen über den Anruf wie z.B. Rufnummer, Datum und Uhrzeit.

Die einzelnen Blöcke „Ansage spielen“, „Nachricht aufnehmen“ und „E-Mail versenden“ können Sie natürlich auch zusammenfassen und den Block „Voice Box“ verwenden, siehe *Voice Box*, Seite 126.

3.9.1.2 Komfortabler Anrufbeantworter

Kommt ein Anruf am Wochenende oder außerhalb der Arbeitszeit herein, so wird eine Sprachnachricht aufgenommen. Während der Arbeitszeit (Montag bis Freitag innerhalb von 8:00 bis 17:00 Uhr) und außerhalb der Mittagspause (12:00-12:30 Uhr) wird zuerst versucht, den Ruf zum ursprünglichen Ziel durchzustellen. Antwortet der Angerufene nicht oder wird während der Mittagspause angerufen, wird der Anrufer zur Zentrale umgeleitet. Antwortet die Zentrale nicht oder wird während der Ansagen vom Anrufer die Taste '#' gedrückt, so wird eine Sprachnachrichtl aufgenommen.



3.9.2 Beispiel „Intelligentes Weitervermitteln an eine andere Nummer“


In diesem Skript wird zuerst geprüft, welche Nummer des Teilnehmers gewählt wurde. Nur bei einer (in diesem Fall: 270) wird diese Regel weiter ausgeführt, ansonsten wird die Regel übersprungen und die nächste Regel des Call Routing Managers kann zum Einsatz kommen.

Es werden die später zu verwendenden Variablen „Eingabe“ und „Eingabestatus“ gesetzt. Anschließend wird eine Willkommen-Ansage gespielt und zur Eingabe einer dreistelligen Nummer (via DTMF) aufgefordert. Zu

dieser Nummer wird weiterverbunden. Gelingt die Weiterleitung, ist das Skript beendet und keine weitere Regel wird ausgeführt.


Gelingt die Weiterleitung nicht, oder wurde keine bzw. eine fehlerhafte Eingabe gemacht, so wird der Status auf „zweite Eingabe“ gesetzt und eine erneute Aufforderung zur Eingabe einer dreistelligen Nummer eingespielt. Gelingt die anschließende Weiterverbindung nicht, so wird zur Voice Box umgeleitet, eine Nachricht aufgenommen und versandt.

Während allen Ansagen besteht die Möglichkeit, das Skript mit '#' abbrechen und direkt mit der Voice Box verbunden zu werden.




3.9.3 Beispiel „Hotlineservice“ (IVR)

Der Anrufer hört eine Ansage, in der er aufgefordert wird einen DTMF-Ton einzugeben, um mit der Abteilung seiner Wahl (Hotline, Buchhaltung, Entwicklung) oder mit der Zentrale verbunden zu werden. Gelingt eine Weitervermittlung nicht, wird eine Sprachnachricht aufgenommen.



3.9.4 Beispiel „Weiterleitung nach Kennworteingabe“


Nach der Abfrage eines Kennwortes wird der Ruf zum Handy weiterverboten. Ist die Eingabe des Kennwortes nicht korrekt, so wird erneut zur Kennworteingabe aufgefordert. Drückt der Anrufer auf '#', wird der Ruf zur Voice Box umgeleitet.



3.9.5 Beispiel: Fernabfrage

Die Fernabfrage ermöglicht Ihnen das Abhören der Sprachnachrichten von einem beliebigen Telefonanschluss aus. Sie identifizieren sich bei Anruf an Ihre SwyxWare-Rufnummer mit Hilfe Ihrer PIN und können so die neuen und anschließend alle vorhandenen Sprachnachrichten abhören, wiederholen oder löschen. Außerdem können Sie das Ziel der sofortigen Rufumleitung ändern oder eine neue Ansage aufnehmen.

Im Skript wird die Fernabfrage aufgerufen und die Sprachnachrichten nach Eingabe der PIN vorgelesen. Über verschiedene DTMF-Zeichen-Eingaben können weitere Funktionen wie z. B. Sprachnachrichten löschen, neue Ansage aufnehmen usw. aufgerufen werden.



3.9.6 Beispiel: Warteschlange

In diesem Beispiel werden Anrufe über eine Warteschlange verwaltet.

